EDA_SetIntervalVectorRec

Nastaví alebo prepíše predpis intervalového vektora. Volitene len pre daný interval.

V prípade zápisu do verziovaných vektorov sú zmeneným dátam automaticky pridelené asové znaky s aktuálnym asom. V prípade potreby je možné asovú znaku zada explicitne - nastavením parametra forceVersionTime na @TRUE a nastavením atribútu parametra version (version\TIM) na požadovaný as. Existujúce dáta s rovnakou asovou znakou ako nové dáta budú prepísané.

Deklarácia

```
%EDA_SetIntervalVectorRec(
   INT  in _vector,
   REC in _values,
   REC in _params,
   INT out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT	IN	Id alebo kód vektora.
2	**values**	RECORD	IN	Štruktúra predpisu intervalového vektora.
3	**params**	RECORD	IN	Štruktúra volitených parametrov.
4	**errorCode**	INT	OUT	Návratový kód.

Obsah štruktúry volitených parametrov verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	**structVersion**	INT		Verzia štruktúry - 1).
2	**cacheId**	INT	0 (default read cache)	Identifikátor cache.
3	**btDelete**	TIME	MIN_DATE	Zaiatoný as prepisovaného intervalu.
4	**etDelete**	TIME	MAX_DATE	Koncový as prepisovaného intervalu.
5	**userName**	TEXT	"" (nezapisuje logovaciu informáciu)	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
6	**version**	INT/TEXT	invalid (nenastavené)	Použitie verzie.
7	**forceVersionTime**	BOOL	@FALSE (asová peiatka sa generuje - aktuálny as)	Pre zapisované dáta vynúti použitie asovej peiatky z parametra *version*.
8	**batchId**	INT		Identifikátor dávky, do ktorej sa má príkaz vloži.
9	**userLog**	TEXT		Užívateský popis akcie.

Obsah štruktúry predpisu intervalového vektora:

	Parameter	Dátový typ	Popis
1	**timeFrom**	TIME	as od
2	**timeTo**	TIME	as do
3	**value**	REAL	Hodnota
4	**status**	INT	Stav
5	**supplement**	INT	Id dodatku
6	**valid**	BOOL	Príznak platnosti

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií