Spracovanie stiahnutých súborov (Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu Užívate)

Spracovanie stiahnutých súborov objektov typu Užívate

Spracovanie automaticky stiahnutých súborov je možné v prostredí **MS Excel** pomocou **UserObj_Report.xls**, ktorý je umiestnený v inštalanom adresári D2000, podadresár Utils.

Po otvorení súboru **UserObj_Report.xls** sa na prvej záložke nachádza formulár pre vygenerovanie reportu.



Položky **Dátum od** a **Dátum do** vymedzujú obdobie, z ktorého sa zmeny prenesú do reportu. Ak **Dátum od** nie je zadaný, zahrnú sa všetky zmeny po položku **Dátum do**. Ak nie je zadaný ani **Dátum do**, prenesú sa všetky zmeny. Filter sa nevzahuje na pôvodnú konfiguráciu objektu.

Po stlaení tlaidla **Generuj report** sa zobrazí systémový dialóg pre výber adresára, v ktorom sa nachádzajú stiahnuté XML súbory. Po jeho výbere stlate OK.



Nasleduje automatické preítanie všetkých XML súborov a naplnenie tabuky v druhej záložke (Data), ktorá sa následne zobrazí.

Parametre (stpce) tabuky

Tabuka je rozdelená na dve asti – operácie a konfigurané parametre (záhlavie je farebne odlíšené).

	G	H	I	J	K	L	M	
1	Počet chybných zadaní hesla	Zablokovaný do	Proces	Počítač	Meno	Plné meno	Administrátor	Prihl
2	0		ws1tmat1	ws1tmat1	s	s	TRUE	
3								

Význam jednotlivých stpcov:

Operácie

Stpec v reporte	Popis
ID	HOBJ užívatea v systéme D2000.
Meno	Meno užívatea v systéme D2000.
as logu	asová znaka popisovanej operácie.
Operácia	Typ operácie.
Úspešnos operácie	Príznak úspešnosti vykonávanej operácie.
Komentár	Sprievodný text (dodatoná informácia).
Poet chybných zadaní hesla	Poet chybných zadaní hesla.
Zablokovaný do	as, dokedy je úet zablokovaný.
Proces	Názov procesu (objekt D2000), ktorý operáciu vykonal.
Poíta	Názov poítaa, z ktorého bola operácia vykonaná.

Typy operácií

Typ operácie	Export konfigurácie	Popis
CHANGE_MACROS	áno	Zmena makier užívatea z procesu D2000 HI.
CHANGE_PASSWORD	áno	Zmena hesla užívatea z procesu D2000 HI.
CHANGE_USER_SETTINGS	áno	Zmena nastavení užívatea z procesu D2000 HI.
CONFIGURE_NEW_USER	áno	Vytvorenie nového užívatea z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_SAVE_USER	áno	Zmena konfigurácie užívatea z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_SAVE_USER_PWD	áno	Zmena konfigurácie užívatea so zmenou hesla z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_DELETE_USER	áno	Zmazanie užívatea.
XML_IMPORT_NEW_USER	áno	Vytvorenie nového užívatea prostredníctvom XML Importu.
XML_IMPORT_SAVE_USER	áno	Zmena konfigurácie užívatea prostredníctvom XML Importu.
XML_IMPORT_SAVE_USER_PWD	áno	Zmena konfigurácie užívatea so zmenou hesla prostredníctvom XML Importu.
LOGON_USER_LOGON[1)]	nie[2)]	Prihlásenie užívatea.
LOGON_USER_LOGOFF[1)]	nie	Odhlásenie užívatea.
INITIALIZATION_FILE	áno	Poiatoná konfigurácia – súbor *MenoUžívatea*_000000000000000.xml.

[1)] V prípade operácii LOGON_USER_LOGON a LOGON_USER_LOGOFF sa zhoduje meno užívatea v hlavike s názvom objektu v konfigurácii. Ostatné operácie majú odlišné meno pre užívatea, ktorý operáciu vykonal (hlavika) a užívatea, ktorý bol menený (konfigurácia).
[2)] V prípade, ak sa užívate prihlási po exspirácii hesla, ale ešte spa povolený poet prihlásení po tejto exspirácii, tak sa mení aj konfigurácia užívatea, teda je prevedený aj export celej konfigurácie.

Konfigurané parametre

Sú odvodené od konfiguraných parametrov objektu *Užívate*.

Popis stpcov v tabuke (nasledujú za stpcami operácií):

Stpec v tabuke [hodnota]	Konfiguraný parameter D2000
Meno	Meno objektu D2000
Plné meno	Plné meno

Administrátor [TRUE/FALSE]	Administrátor
Prihlásenie zakázané [TRUE/FALSE]	Prihlásenie zakázané
Platnos do	Platnos obmedzená do
asové odhlásenie	asové odhlásenie [min]
Povoli prázdne heslo	Povoli prázdne heslo
Max. doba platnosti	Maximálna doba platnosti [v doch]
Platnos hesla do	Platnos hesla do
Zmena hesla [TRUE/FALSE]	Zmena hesla pri prihlásení
Menu	Menu
Vymedzuje ext. referencie [TRUE/FALSE]	Užívate vymedzuje externé referencie
Konfig. objekty "užívate"[TRUE/FALSE]	Povoli konfigurovanie objektov typu užívate
Zostava užívatea	Zostava užívatea
Makrá [hodnoty oddelené iarkou]	Užívateské makrá
Povolené innosti [hodnoty oddelené iarkou]	Povolené innosti
Metódy autentifikácie [hodnoty oddelené iarkou]	Metódy autentifikácie
Skupiny objektov [hodnoty oddelené iarkou]	Priradené Skupiny objektov

Súvisiace stránky:

Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívate
Nastavenie úplného monitorovania objektov typu Užívate