Štartovacie parametre (EDA server)

Štartovacie parametre pre EDA server

Parameter	Predvolené	Popis
/EDATNS<tns>		TNS názov databázového pripojenia. Povinný parameter v prípade použitia Oracle databázy.
/EDADSN<dsn>		DSN dátového zdroja ODBC. Povinný parameter v prípade použitia PostgreSQL databázy.
/EDAUSR<user>		Meno databázového užívatea použitého pre pripojenie. Povinný parameter.
/EDAPWD<password>		Heslo databázového užívatea. Povinný parameter.
/EDAG<group[, subgroup]>		Názov EDA server skupiny (prípadne aj íslo podskupiny), do ktorej bude EDA server patri. Povinný parameter.
/EDAH<host1[, host2]>	hostname poítaa	Názov (bude preložený na IP) alebo priamo IP adresa (v prípade dual TCP/IP dve adresy) EDA servera, na ktorú sa budú pripája klienti.
/EDAP<port>		íslo portu ureného na poúvanie spojení od klientov. Povinný parameter.
/EDANDB<count>	rovné potu logických procesorov	Poet databázových spojení (vlákien).
/EDANWRK<count>	rovné potu logických procesorov	Poet výpotových vlákien.
/EDAPRI<priority>	0	Priorita EDA servera, ktorá sa zohaduje pri výpote najvhodnejšieho EDA servera pre klienta. Rozsah od -10000000 do 100000000.
/EDACBL<count>	512	Poet hodnôt v predalokovaných blokoch cache pre dáta vektorov.
/EDACSC<size>	256 MiB	Predalokovaná vekos (MiB) pre všetky klientske cache dokopy.
/EDACSG<size>	128 MiB	Predalokovaná vekos (MiB) globálnej cache. 0 vypne globálnu cache.
/EDARO		Zapína read-only režim EDA servera. Read-only režim je nezluitený s používaním globálnej cache.
/EDACIF<subor>		Názov súboru, ktorý slúži na inicializáciu globálnej cache.
/EDAUPGRADE		EDA Server vykoná upgrade databázy (ak je potrebný) a skoní.

Súvisiace stránky:

EDA server