

EDA_DeleteIntFromPairVektorRec

Vymaže hodnoty párového vektora v uzavretom intervale <bt, et>.

V prípade mazania z verziovaných vektorov sú zmeneným dátam automaticky pridelené asové znaky s aktuálnym asom. V prípade potreby je možné asovú znaku zada explicitne - nastavením parametra **forceVersionTime** na @TRUE a nastavením atribútu parametra **version** (version\TIM) na požadovaný as. Existujúce dáta s rovnakou asovou značkou ako nové dáta budú prepísané.

Deklarácia

```
%EDA_DeleteIntFromPairVektorRec(  
    INT/TEXT in _vector,  
    TIME in _bt,  
    TIME in _et,  
    REC in _params,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	ID / kód vektora.
2	bt	TIME	IN	Začiatok intervalu pre mazanie.
3	et	TIME	IN	Koniec intervalu pre mazanie.
4	params	REC	IN	Štruktúra voliteľných parametrov.
5	errorCode	INT	OUT	Návratová hodnota.

Obsah **štruktúry voliteľných parametrov** verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	structVersion	INT		Verzia štruktúry - 1.
2	cached	INT	0 (default read cache)	Identifikátor cache.
3	idx	INT	-1 (vymaže všetky)	Mazanie hodnôt len s daným indexom.
4	fakeTimeZone	INT	-1 (as. pásmo procesu)	Emulácia asovej zóny pre vstupné/výstupné asové hodnoty.
5	userName	TEXT	"" (nezapisuje logovaciu informáciu)	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
6	version	INT/TEXT	invalid (nenastavené)	Identifikátor (id/kód) verzie, do ktorej sa má vykona zápis.
7	forceVersionTime	BOOL	@FALSE (asová peiatka sa generuje - aktuálny as)	Pre zapisované dáta vynúti použitie asovej peiatky z parametra <i>version</i> .
8	envName	TEXT	""	Názov EDA prostredia, ktoré sa použije pre výpoet.
9	batchId	INT	0	Identifikátor dávky, do ktorej sa má príkaz vložiť.
10	userLog	TEXT		Užívateľský popis akcie.



Súvisiace stránky:

- [Externé funkcie](#)
- [Dávkové spracovanie](#)
- [Chybové kódy](#)
- [EDA konštanty](#)
- [Tvorba externých funkcií](#)