

# Funkcie %HI\_NavHistoryPushState a %HI\_NavHistoryReplaceState

## Funkcia

Funkcie **%HI\_NavHistoryPushState** a **%HI\_NavHistoryReplaceState** slúžia na podporu histórie navigácie v prehliadači (tlaidlá vpred/vzad) a na podporu odkazovatených a bookmarkovatených URL.

Funkcia **%HI\_NavHistoryPushState** vloží novú udalosť do histórie prehliadania v prehliadači. K tejto udalosti uloží parameter **objState** a do URL pridá/modifikuje parameter **urlState**. Po stlačení tlačidla vpred/vzad v prehliadači je vyvolaná udalosť **OnNavHistoryPopState**, v ktorej sú prístupné tieto uložené parametre.

Keďže parameter **urlState** ostane uložený v URL a URL je možné bookmarkovať/zdieľať, neskôr, pri následnom otvorení je možné užívateľské rozhranie nastaviť do želaného stavu. Stav parametra **urlState** po otvorení schémy je možné vyčítať funkciou **%HI\_NavHistoryGetInitialState**.

Funkcia **%HI\_NavHistoryReplaceState** funguje podobne ako **%HI\_NavHistoryPushState**, ale namiesto vloženia nového záznamu do histórie **nahradí** súčasný.

## Deklarácia

```
%HI_NavHistoryPushState(  
    TEXT in _objState,  
    TEXT in _urlState  
)  
  
HI_NavHistoryReplaceState(  
    TEXT in _objState,  
    TEXT in _urlState  
)
```

## Parametre

<b>objState</b>	Textový parameter, ktorý sa zviaže so záznamom v histórii.
<b>urlState</b>	Textový parameter, ktorý sa pridá do URL stránky.



### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)