

# FIO\_OpenRead

## Funkcia %FIO\_OpenRead

### Funkcia

Funkcia otvorí súbor na čítanie.

### Deklarácia

```
INT %FIO_OpenRead(  
    TEXT in fileName  
    [,BOOL in utf8 = @FALSE | ,TEXT in encoding = "@APP_DEFAULT@"]  
)
```

### Parametre

<b>file Name</b>	Meno súboru, ktorý bude otvorený.
<b>utf8</b>	Nepovinný parameter typu <i>Boolean</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je <b>@FALSE</b> .  Ak má parameter hodnotu <b>@TRUE</b> , je predpoklad, že súbor je textový a jeho obsah je kódovaný vo formáte UTF-8. Pri čítaní súboru kódovaného UTF-8 je prípadný BOM vynechaný (znaky 0xEF, 0xBB, 0xBF).
<b>enc odi ng</b>	Nepovinný parameter typu <i>Text</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". <a href="#">Zoznam podporovaných kódovaní v ESL</a> .

### Návratová hodnota

0 - súbor sa nepodarilo otvoriť, rôzne od 0 - súbor bol úspešne otvorený.

Návratová hodnota sa následne používa pri volaní ďalších **%FIO\_\*** funkcií, ktoré to vyžadujú. Hodnota parametra je platná len v rámci inštancie ESL skriptu, v ktorej bola funkcia volaná.

### Poznámka

Po ukončení práce so súborom, je potrebné ho zatvoriť volaním funkcie **%FIO\_Close**. Ak je vykonávanie ESL skriptu predčasne ukončené, proces **D2000 EventHandler** automaticky zatvorí všetky otvorené súbory.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)