

PointOldValue

Deklarácia

```
void (_stdcall *PointOldValue)(HOBJ PtID, KomUniVal *Val, unsigned int Stat, int TransId);
```

Parametre

| | |
|---------|---|
| PtID | ID objektu typu Meraný bod. |
| Val | Pointer na štruktúru KomUniVal s archivovanou hodnotou meraného bodu. POZOR: Nepoužíva a nezapisova priamo do štruktúry KomUniVal meraného bodu ppPtVal v štruktúre PointPar . Túto štruktúru používa proces D2000 KOM na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo stavu novej a predchádzajúcej hodnoty. Toto chovanie však môžu ľaistone ovplyvniť príznaky Stat , viď ďalší parameter. |
| Stat | Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none">• 0 – žiadne príznaky• ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzi prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces D2000 KOM |
| TransID | Identifikované číslo transakcie, ktoré poslal D2000 Server ako parameter procedúry ReadStoredData . |

Popis

Funkcia **PointOldValue** pošle archivovanú hodnotu meraného bodu získanú volaním [ReadStoredData](#) do systému. Hodnota nie je vkladaná do systému ako aktuálna, ale je uložená procesom [D2000 Archiv](#).



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)