

HI_GetBrowserFont

Funkcie %HI_SetBrowserFont, %HI_GetBrowserFont

Funkcia

Funkcia **%HI_SetBrowserFont** nastaví typ textu pre políko zobrazovaa typu [Browser](#). Typ textu je daný objektom typu [Textový štýl](#) ([radiaca funkcia](#)).

Deklarácia

Funkcia **%HI_GetBrowserFont** vráti typ textu (HOBj) pre políko zobrazovaa typu [Browser](#).

```
%HI_SetBrowserFont(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col,  
    HBJ in fnt  
)  
  
HBJ %HI_GetBrowserFont(  
    INT in refId,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
row	Riadok políka (od 1 ...).
col	Stpec políka (od 1 ...).
fnt	Odkaz na objekt typu Textový štýl .

Poznámka

Ak je parameter *row* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v stpci *col*.
Ak je parameter *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v riadku *row*.
Ak je *row* aj *col* = 0, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre všetky bunky v browseri.
Ak je parameter *row* aj *col* = -1, nastavuje/zisuje sa textový štýl pre záhlavie a všetky bunky v browseri.
Navyše, výška záhlavia a výška riadkov browsera bude zodpoveda vekosti nastaveného fontu.

Príklad

```
; nastavenie textového štýlu pre celý zobrazova  
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 0, Text.STL\HBJ)  
  
; nastavenie textového štýlu pre stpec . 3  
%HI_SetBrowserFont(_browser, 0, 3, Text.STL\HBJ)  
  
; nastavenie textového štýlu pre políko [2,3]  
%HI_SetBrowserFont(_browser, 2, 3, Text.STL\HBJ)
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)