

TRANSROWTOCOL

Akcia TRANSROWTOCOL

Funkcia

Deklarácia

Parametre

Popis

Príklad

Akcia kopíruje hodnoty z riadku jednej lokálnej štrukturovanej premennej do stĺpca druhej lokálnej premennej.

TRANSROWTOCOL _src[_row]^_iColSrc, _dst^_iColDst

_src	in	Lokálna premenná typu Record - zdrojová štruktúra.
_row	in	Index zdrojového riadku.
_iColSrc	in	Index prvého políka v zdrojovom riadku - typ Int.
_dst	in	Lokálna premenná typu Record - cieová štruktúra.
_iColDst	in	Index stĺpca v cieovej štruktúre - typ Int.

Akcia interne vykoná nasledovnú inno:

```
INT _iRow
INT _iCol

_iCol := _iColSrc

FOR _iRow = 1 TO _dst\DIM DO_LOOP
_dst[_iRow]^_iColDst := _src[_row]^_iCol TIME _src[_row]^_iCol\TIM

_iCol := _iCol + 1
END_LOOP
```

Hodnoty lokálnych štrukturovaných premenných _src a _dst pred vykonaním akcie TRANSROWTOCOL_src[3]^C3, _dst^C3:

Prezeranie a modifikácia štrukturovaných premenných

SV.SRC

Pozícia: 5, 1

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	1	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31	32	33	34	35
6	36	37	38	39	40	41	42
7	43	44	45	46	47	48	49
8	50	51	52	53	54	55	56
9	57	58	59	60	61	62	63
10	64	65	66	67	68	69	70

1 / 1

Realizovať zmeny

Export ...

Zrušiť zmeny

Návrat

Prezeranie a modifikácia štrukturovaných premenných

SV.DST

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31	32
5	33	34	35	36	37	38	39	40

1/1

Realizovať zmeny Export ... Zrušiť zmeny Návrat

Hodnoty po vykonaní akcie:

Prezeranie a modifikácia štrukturovaných premenných

SV.DST

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
1	1	2	17	4	5	6	7	8
2	9	10	18	12	13	14	15	16
3	17	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	20	28	29	30	31	32
5	33	34	21	36	37	38	39	40

1/1

Realizovať zmeny Export ... Zrušiť zmeny Návrat



Súvisiace stránky:

[Akcie v skriptoch](#)