

GetLocalItemValue

Funkcia %GetLocalItemValue

Funkcia

Funkcia vráti hodnotu položky [lokálnej premennej](#) typu *Record* s daným íslom riadku a stpca.

Deklarácia

```
UNIVAL %GetLocalItemValue(  
    HBJ in _localStrut,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

alebo

```
UNIVAL %GetLocalItemValue(  
    HBJ in _identInt,  
    INT in row,  
    INT in col  
)
```

Parametre

_localStrut	Lokálna premenná typu <i>Record</i> .
row	Index riadku.
col	Index stpca.
_identInt	Jednoznámy identifikátor lokálnej premennej typu <i>Record</i> získaný atribútom \HBJ .

Príklad

Funkcia poskytuje alternatívny spôsob prístupu k položkám lokálnej premennej pomocou indexu riadku a stpca. Tu sa štruktúra chápe ako matica hodnôt.

Priradenia:

```
RECORD (SD.RecordDef) _record  
_record^Text := "popis"  
  
TEXT _text  
_text := _record^Text  
_text := %GetLocalItemValue(_record\HBJ, 1, 1)  
  
; alebo  
  
INT _LocVarID  
_LocVarID := _record\HBJ  
_text := %GetLocalItemValue(_LocVarID, 1, 1)
```

nadobúdajú rovnaké hodnoty.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)