

Funkcie %HI_NavHistoryPushState a %HI_NavHistoryReplaceState

Funkcia

Funkcie **%HI_NavHistoryPushState** a **%HI_NavHistoryReplaceState** slúžia na podporu histórie navigácie v prehliadači (tlačidlá vpred/vzad) a na podporu odkazovaných a bookmarkovaných URL.

Funkcia **%HI_NavHistoryPushState** vloží novú udalosť do histórie prehliadania v prehliadači. K tejto udalosti uloží parameter **objState** a do URL pridá/modifikuje parameter **urlState**. Po stlačení tlačidla vpred/vzad v prehliadači je vyvolaná udalosť [OnNavHistoryPopState](#), v ktorej sú prístupné tieto uložené parametre.

Keďže parameter **urlState** ostane uložený v URL a URL je možné bookmarkovať/zdieľať, neskôr, pri následnom otvorení je možné užívateľské rozhranie nastaviť do želaného stavu. Stav parametra **urlState** po otvorení schémy je možné vyíť funkciou **%HI_NavHistoryGetInitialState**.

Funkcia **%HI_NavHistoryReplaceState** funguje podobne ako **%HI_NavHistoryPushState**, ale namiesto vloženia nového záznamu do histórie **nahradí** súasny.

Deklarácia

```
%HI_NavHistoryPushState(  
    TEXT in _objState,  
    TEXT in _urlState  
)  
  
%HI_NavHistoryReplaceState(  
    TEXT in _objState,  
    TEXT in _urlState  
)
```

Parametre

| | |
|-----------------|--|
| objState | Textový parameter, ktorý sa zviaže so záznamom v histórii. |
| urlState | Textový parameter, ktorý sa pridá do URL stránky. |



Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)