

TELL príkazy pre EDA Server

Príkaz	Parametre	Popis
CANCEL_CALCULATION	TASK_ID	Preruší vykonávanie požiadavky na danom vlákne, ako aj všetkých ostatných požiadaviek na rovnakej session.
DISCONNECT_FROM_DB		Odpojí všetky databázové vlákna od databázy.
ENABLE_GLOBAL_CACHE	0/1	Povolí (1) alebo zakáže (0) použitie globálnej cache. V prípade, že EDA server bol naštartovaný bez globálnej cache, je príkaz ignorovaný.
INVALIDATE_GLOBAL_CACHE		Vyprázdni celú globálnu cache.
SHOW_BYPASSED_ENTITIES		Zobrazí entity, ktoré sú v globálnej cache označené ako necachova.
SHOW_CLIENT_INFO	[CLIENT_ID]	Vypíše informácie o pripojených klientoch, resp. o vybranom klientovi: <ul style="list-style-type: none">• Id klienta,• názov počítača klienta,• názov klientskeho procesu,• zoznam a informácie o otvorených cache klienta,• zoznam vytvorených EDA prostredí,• informácie o prebiehajúcich dávkových operáciach.
SHOW_DATABASE_ACTIONS_STATS	[RESET]	Vypíše štatistiky databázových akcií. V prípade zadania parametra RESET sú tieto štatistiky po výpise vynulované.
SHOW_GLOBAL_CACHE_STATS	MASK	Zobrazí štatistiky entít (vektory, scenáre, skupiny) zodpovedajúcich maske, ktoré sa nachádzajú v globálnej cache.
SHOW_INFO		Zobrazí informácie o EDA Serveri, medzi ktoré patrí napr.: <ul style="list-style-type: none">• EDA Server skupina,• priorita,• veľkosť cache,• počet vlákien podľa ich typu,• počet pripojených klientov a spätných kanálov.
SHOW_TRIGGER_INFO		Vypíše informácie o pripojených spätných kanáloch: <ul style="list-style-type: none">• číslo databázovej session,• čas pripojenia a poslednej vykonávanej transakcii,• celkový počet vykonaných transakcií.
SHOW_WORKER_INFO	[TASK_ID]	Vypíše informácie o spracovateľských vláknach, resp. o vybranom vlákne: <ul style="list-style-type: none">• informácie o práve spracovávaných akciách,• identifikácia klienta a session, v rámci ktorej je požiadavka spracovávaná,• v prípade vykonávania EDA-L výpotu kompletný traceback volaní,• informácia o pridelenom databázovom vlákne,• aktuálne vykonávaná databázová akcia,• aktuálne vykonávaný SQL príkaz,• čas začiatku archivnej transakcie (ak nejaká prebieha),• informácia o tom, či je na vlákno pripojený EDA debugger.
SHOW_WORKER_ACTIONS_STATS	[RESET]	Vypíše štatistiky požiadaviek spracovateľských vlákien. V prípade zadania parametra RESET sú tieto štatistiky po výpise vynulované.



Súvisiace stránky:

[EDA server](#)

[Štartovacie parametre pre EDA server](#)