

EDA_InsertVectorVersionHistRec

Funkcia prepisuje všetky aktuálne a historické hodnoty vektora v danej verzii. V prípade, že daná verzia vektora v ase volania funkcie obsahuje nejaké dáta (aktuálne, i historické), budú tieto dáta nenávratne zmazané.
Zapisované hodnoty (parameter *values*) musia by usporiadané vzostupne podľa asu vzniku hodnoty a potom podľa asovej peiatky hodnoty. V prípade zápisu do periodických vektorov sú chýbajúce hodnoty automaticky doplnené.

Deklarácia

```
%EDA_InsertVectorVersionHistRec(  
    INT/TEXT in _vector,  
    INT/TEXT in _version,  
    REC in _values,  
    REC in _params,  
    INT out _errorCode  
);
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	vector	INT/TEXT	IN	ID / kód vektora.
2	version	INT/TEXT	IN	ID / kód verzi.
3	values	REC	IN	Trojstpcová štruktúra tvaru: TIME (as vzniku hodnoty), TIME (asová peiatka hodnoty), REAL/INT/BOOL (hodnota).
4	params	REC	IN	Štruktúra volitených parametrov.
5	errorCode	INT	OUT	Návratový kód.

Obsah [štruktúry volitených parametrov](#) verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	structVersion	INT		Verzia štruktúry - 1.
2	userName	TEXT	"_EDA"	Meno užívatea, ktorý vykonal zmenu.
3	batchId	INT		Identifikátor dávky, do ktorej sa má príkaz vložiť.
4	userLog	TEXT		Užívateľský popis akcie.

 **Súvisiace stránky:**

[Externé funkcie](#)
[Externé funkcie pre prácu s verziami](#)
[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)