

# HI\_SetColumnMetadata

## Funkcie %HI\_GetColumnMetadata, %HI\_SetColumnMetadata

Funkcia	Funkcia <b>%HI_GetColumnMetadata</b> vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu <a href="#">Browser</a> . Funkcia <b>%HI_SetColumnMetadata</b> nastaví novú textovú hodnotu metadát poda zadaného kúa, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu <a href="#">Browser</a> .										
Deklarácia	<pre>TEXT %HI_GetColumnMetadata(     INT in _refId,     INT in _index,     TEXT in _key )  BOOL %HI_SetColumnMetadata(     INT in _refId,     INT in _index,     TEXT in _key,     TEXT in _value,     BOOL in _bOverWrite )</pre>										
Parametre	<table><tr><td>_refId</td><td>Odkaz na grafický objekt (<a href="#">referenná premenná</a>).</td></tr><tr><td>_index</td><td>Poradové číslo stpca.</td></tr><tr><td>_key</td><td>Kú, ktorý špecifikuje metadáta.</td></tr><tr><td>_value</td><td>Nová hodnota metadát.</td></tr><tr><td>_bOverWrite</td><td>TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.</td></tr></table>	_refId	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).	_index	Poradové číslo stpca.	_key	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.	_value	Nová hodnota metadát.	_bOverWrite	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.
_refId	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).										
_index	Poradové číslo stpca.										
_key	Kú, ktorý špecifikuje metadáta.										
_value	Nová hodnota metadát.										
_bOverWrite	TRUE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo aktualizácia hodnoty existujúcich metadát. FALSE - vykoná sa insert (ak metadáta neexistujú) alebo ponechá existujúcu hodnotu metadát.										
Popis	Funkcia <b>%HI_GetColumnMetadata</b> vráti, poda zadaného kúa, textovú hodnotu metadát, ktoré sú priradené stpcu grafického objektu <i>Browser</i> . Funkcia <b>%HI_SetColumnMetadata</b> nastaví nové metadáta poda zadaného kúa stpcu grafického objektu <i>Browser</i> .										
Poznámka 1	Konfigurácia <a href="#">metadát</a> pre stpce grafického objektu Browser.										
	Funkcia <b>%HI_SetColumnMetadata</b> aplikuje zmenu metadát iba na bežiacej inštancii schémy.										
Poznámka 2	Tieto funkcie sú dostupné aj v <a href="#">%HIX_ verzii</a> .										



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)