EDA_SetConnectParams

Funkcia pre nastavenie parametrov pre pripojenie k EDA databáze. Samotné pripojenie sa nemusí vykona okamžite, ale až pri prvom dotaze alebo odoslaní údajov z/do EDA.

Deklarácia

```
%EDA_SetConnectParams(
   TEXT in _database,
   TEXT in _user,
   TEXT in _password,
   BOOL in _reconnect,
   INT  out _errorCode
 )
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**database**	TEXT	IN	Názov databázy vo formáte *protocol://database*, kde *protocol* uruje typ komunikaného rozhrania (OCI - predvolene pre pripojenie k Oracle, alebo ODBC pre pripojenie k PostgreSQL) a *database* uruje názov príslušného dátového zdroja (TNS alebo DSN): • oci://oracle_tns • odbc://postgresql_dsn
2	**user**	TEXT	IN	Meno užívatea EDA databázy.
3	**password**	TEXT	IN	Prístupové heslo.
4	**reconnect**	BOOL	IN	Príznak, i sa má existujúce databázové spojenie ukoni a hne na to nanovo vytvori.
5	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Pripojenie k databáze
Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií