

# Aplikaná nápoveda (Práca operátora s procesom D2000 HI)

## Aplikaný help v systéme D2000

Systém D2000 ponúka možnosť používania vlastného helpu k danej aplikácii namiesto nápovedy k systému D2000.

### Súbor aplikanej nápovedy

Názov súboru aplikanej nápovedy musí byť definovaný jedným z nasledovných spôsobov:

#### 1. ***meno\_aplikacie\_LNG.chm***

Aplikaná nápoveda pre jednotlivé jazykové mutácie. Reazec **\_LNG** definuje jazykovú verziu systému D2000, pre ktorú sa nápoveda bude používať:

- **\_SK** - pre slovenskú verziu
- **\_CZ** - pre českú verziu
- **\_GB** - pre anglickú verziu

*Príklad:* Aplikaná nápoveda pre anglickú jazykovú mutáciu - *appl01\_GB.chm*

#### 2. ***meno\_aplikacie.chm***

Spoločná aplikaná nápoveda pre všetky jazykové mutácie systému D2000.

*Príklad:* Aplikaná nápoveda pre všetky jazykové mutácie - *appl01.chm*

Súbor(y) aplikanej nápovedy MUSÍ byť uložený v adresári **\Help**, ktorý je podadresárom aplikaného adresára systému D2000!!!

#### Poznámka:

Systém D2000 najskôr hadá aplikaný help (bod 1) pre príslušnú jazykovú verziu a ak táto neexistuje, až potom hadá help spolu so všetkými jazykovými mutáciami (bod 2).

### Použitie aplikaného helpu

V systéme D2000 je potom možné nastaviť otváranie príslušných okien aplikaného helpu pre objekty typu **Graf** alebo **Schéma** v procese **D2000 HI**.  
Otvorenie príslušnej asti nápovedy po stlačení tlaidla **F1** sa zabezpečí nastavením názvu tejto stránky do parametra **Help** pri konfigurácii príslušného objektu (graf alebo schéma).

#### Poznámka:

Ak je pre grafickú schému definovaný parameter **Help**, potom sa daná stránka bude otvárať aj pre všetky objekty typu **Schéma**, **Graf** alebo **Report**, ktoré sú súčasťou danej schémy a nemajú definované vlastné stránky z aplikaného helpu (parameter **Help** je prázdny reazec).

#### *Príklad:*

Pri konfigurácii grafu *D.GrafAX05* je v položke **Help** definovaná nasledovná stránka z aplikaného helpu:

*html\grafAX05\_help.htm*

Po otvorení grafu v procese **D2000 HI** a stlačení klávesy **F1** sa otvorí užívateská nápoveda na danej stránke.

V prípade, že chcete, aby sa stránka otvorila na konkrétnom mieste v texte (za podmienky použitia atribútu <a name> v html kóde), môžete pri definovaní stránky použiť znak # (záložka v texte).

*html\grafAX05\_help.htm#ovladanie*

Stránka sa otvorí na mieste, kde je definovaný atribút <a name="ovladanie">.

Aplikaný help sa môže nastaviť aj v skripte schémy prostredníctvom funkcie **%HI\_SetPictureHelp**.