

FIO_OpenRead

Funkcia %FIO_OpenRead

Funkcia

Funkcia otvorí súbor na ítanie.

Deklarácia

```
INT %FIO_OpenRead(  
    TEXT in fileName  
    [,BOOL in utf8 = @FALSE | ,TEXT in encoding = "@APP_DEFAULT@"]  
)
```

Parametre

| | |
|------------------|--|
| file Name | Meno súboru, ktorý bude otvorený. |
| utf8 | Nepovinný parameter typu <i>Boolean</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je @FALSE . Ak má parameter hodnotu @TRUE , je predpoklad, že súbor je textový a jeho obsah je kódovaný vo formáte UTF-8. Pri ítaní súboru kódovaného UTF-8 je prípadný BOM vynechaný (znaky 0xEF, 0xBB, 0xBF). |
| encoding | Nepovinný parameter typu <i>Text</i> . Ak nie je zadáný, jeho náhradná hodnota je "@APP_DEFAULT@". Zoznam podporovaných kódovaní v ESL . |

Návratová hodnota

0 - súbor sa nepodarilo otvoriť, rôzna od 0 - súbor bol úspešne otvorený.

Návratová hodnota sa následne používa pri volaní ďalších **%FIO_*** funkcií, ktoré to vyžadujú. Hodnota parametra je platná len v rámci inštancie ESL skriptu, v ktorej bola funkcia volaná.

Poznámka

Po ukonení práce so súborom, je potrebné ho zatvoriť volaním funkcie **%FIO_Close**. Ak je vykonávanie ESL skriptu predčasne ukonené, proces [D2000 EventHandlerer](#) automaticky zatvorí všetky otvorené súbory.



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)