

Lokálne premenné (Watch)

Ladenie skriptu - lokálne premenné

Poas ladenia skriptu je možné prezera hodnotu lokálnych premenných dvoma spôsobmi:

- **umiestnením kurzora myši nad lokálnu premennú**
Zobrazí sa jej hodnota, alebo v prípade lokálnej premennej typu ALIAS sa zobrazí aktuálny asociovaný objekt (ak sa jedná o štruktúru, zobrazí sa rozmer poa).

```
BEGIN
  ALIAS _obj
  INT _obj = (U.Int)
  SET _obj AS U.Int
```

Rozsah zobrazených informácií o aktuálnej hodnote je možné [zmeni](#).

- **pridaním lokálnej premennej do zoznamu prezeraných lokálnych premenných (Sledovanie)**
Umiestnením kurzora nad lokálnu premennú stlačením pravého tlačidla myši a výberom voby **Prida do sledovaných**.

Poznámka

Hodnoty lokálnych premenných, ktoré zaberajú viac ako 10 MB pamäte, nie sú zasielané do prostredia debuggera pri ladení skriptu. Ak sa takáto situácia vyskytne, záložka **Debug** o tom obsahuje záznam.

Zoznam lokálnych premenných (Sledovanie)

Zoznam sa nachádza v záložke **Sledovanie** v spodnejasti editora. Zoznam sa skladá z dvoch astí. V avej sú zobrazené vybrané lokálne premenné (ak ide o lokálnu premennú typu RECORD, je možné "rozbaovaním" pristúpi ku konkrétnej položke). V pravej asti sú v stpcoch zobrazené aktuálne atribúty hodnôt vybraných lokálnych premenných. Ak sa jedná o lokálnu premennú typu ALIAS, je platný len spec ALIAS. V tomto stpci je zobrazené meno objektu, ktorý je aktuálne asociovaný s lokálnou premennou. Pri vykonávaní akcií sú hodnoty aktualizované.

Kompilácia

Ladenie

Poznámky

Sledovanie

Pridať do sledovaných

Výraz	Aktuálna hodnota	Čas vzniku hodnoty	Atribúty	Limi...	Stavové bity	Procesný alarm	Čas vzniku alarmu
SV.Test[2]	7	24.11.2022 14:36:33	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time
SV.Test[1]^Obj	24.11.2022 15:44:45,000	24.11.2022 15:44:45	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time
SV.Test[1..5]	5	24.11.2022 14:36:33	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time
SV.Test[1]^2..3]	2	24.11.2022 14:36:33	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time
SV.Test[1]^2,5,7]	3	24.11.2022 14:36:33	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time
_obj	V ???	Null Time	_____	INLIMIT	Invalid	NOALARM	Null Time
Sec + 1	E 34	24.11.2022 15:44:33	_____	INLIMIT		NOALARM	Null Time

- Zmeni hodnotu nie je možné.
- Vymazanie lokálnej premennej z ponuky je možné klávesov **Del**, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši nad názvom lokálnej premennej a výberom z kontextového menu **Odstráni zo sledovaných**

Po dvojitém stlačení avého tlačidla myši nad názvom lokálnej premennej alebo neštruktúrovanej premennej sa otvorí [dialógové okno](#), ktoré poskytne podrobný popis hodnoty a umožní jej nastavenie.



Súvisiace stránky:

[Ladenie skriptu](#)