

Spracovanie stiahnutých súborov (Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu Užívate)

Spracovanie stiahnutých súborov objektov typu Užívate


Spracovanie automaticky stiahnutých súborov je možné v prostredí **MS Excel** pomocou **UserObj_Report.xls**, ktorý je umiestnený v [inštalanom adresári D2000](#), podadresár **Utils**.

Po otvorení súboru **UserObj_Report.xls** sa na prvej záložke nachádza formulár pre vygenerovanie reportu.

Naposledy zvolená cesta: D:\D2000\D2000_APP\UNI\Audit	Generuj report
Dátum od: 3.7.2012	
Dátum do: 10.7.2012	

Položky **Dátum od** a **Dátum do** vymedzujú obdobie, z ktorého sa zmeny prenesú do reportu. Ak **Dátum od** nie je zadaný, zahrnú sa všetky zmeny po položku **Dátum do**. Ak nie je zadaný ani **Dátum do**, prenesú sa všetky zmeny. Filter sa nevzahuje na pôvodnú konfiguráciu objektu.

Po stlačení tlačidla **Generuj report** sa zobrazí systémový dialóg pre výber adresára, v ktorom sa nachádzajú stiahnuté XML súbory. Po jeho výbere stlačte OK.



Nasleduje automatické prečítanie všetkých XML súborov a naplnenie tabučky v druhej záložke (Data), ktorá sa následne zobrazí.

Parametre (stĺpce) tabučky

Tabuľka je rozdelená na dveasti – **operácie** a **konfigurané parametre** (záhlavie je farebne odlišené).

	G	H	I	J	K	L	M	
1	Počet chybných zadaní hesla	Zablokovaný do	Proces	Počítač	Meno	Plné meno	Administrátor	Prihlá
2	0		ws1tmat1	ws1tmat1	s	s	TRUE	
3								

Význam jednotlivých stpcov:

Operácie

Spec v reporte	Popis
ID	HOBJ užívateľa v systéme D2000.
Meno	Meno užívateľa v systéme D2000.
as logu	asová znaka popisovanej operácie.
Operácia	Typ operácie.
Úspešnosť operácie	Príznak úspešnosti vykonávanej operácie.
Komentár	Sprievodný text (dodatóná informácia).
Počet chybných zadaní hesla	Počet chybných zadaní hesla.
Zablokovaný do	as, dokedy je účet zablokovaný.
Proces	Názov procesu (objekt D2000), ktorý operáciu vykonal.
Počíta	Názov počítača, z ktorého bola operácia vykonaná.

Typy operácií

Typ operácie	Export konfigurácie	Popis
CHANGE_MACROS	áno	Zmena makier užívateľa z procesu D2000 HI.
CHANGE_PASSWORD	áno	Zmena hesla užívateľa z procesu D2000 HI.
CHANGE_USER_SETTINGS	áno	Zmena nastavení užívateľa z procesu D2000 HI.
CONFIGURE_NEW_USER	áno	Vytvorenie nového užívateľa z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_SAVE_USER	áno	Zmena konfigurácie užívateľa z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_SAVE_USER_PWD	áno	Zmena konfigurácie užívateľa so zmenou hesla z procesu D2000 CNF.
CONFIGURE_DELETE_USER	áno	Zmazanie užívateľa.
XML_IMPORT_NEW_USER	áno	Vytvorenie nového užívateľa prostredníctvom XML Importu.
XML_IMPORT_SAVE_USER	áno	Zmena konfigurácie užívateľa prostredníctvom XML Importu.
XML_IMPORT_SAVE_USER_PWD	áno	Zmena konfigurácie užívateľa so zmenou hesla prostredníctvom XML Importu.
LOGON_USER_LOGON ¹⁾	nie ²⁾	Prihlásenie užívateľa.
LOGON_USER_LOGOFF ¹⁾	nie	Odhĺásenie užívateľa.
INITIALIZATION_FILE	áno	Počiatočná konfigurácia – súbor <i>MenoUžívateľa_0000000000000000.xml</i> .

¹⁾ V prípade operácií LOGON_USER_LOGON a LOGON_USER_LOGOFF sa zhoduje meno užívateľa v hlavičke s názvom objektu v konfigurácii. Ostatné operácie majú odlišné meno pre užívateľa, ktorý operáciu vykonal (hlavička) a užívateľa, ktorý bol menený (konfigurácia).

²⁾ V prípade, ak sa užívateľ prihlási po expirácii hesla, ale ešte spa povolený počet prihlásení po tejto expirácii, tak sa mení aj konfigurácia užívateľa, teda je prevedený aj export celej konfigurácie.

Konfiguračné parametre

Sú odvodené od [konfiguračných parametrov](#) objektu *Užívateľ*.

Popis stpcov v tabuľke (nasledujú za stpcami operácií):

Spec v tabuľke [hodnota]	Konfiguračný parameter D2000
Meno	Meno objektu D2000
Plné meno	Plné meno

Administrátor [TRUE/FALSE]	Administrátor
Prihlásenie zakázané [TRUE/FALSE]	Prihlásenie zakázané
Platnosť do	Platnosť obmedzená do
asové odhlásenie	asové odhlásenie [min]
Povolí prázdne heslo	Povolí prázdne heslo
Max. doba platnosti	Maximálna doba platnosti [v doch]
Platnosť hesla do	Platnosť hesla do
Zmena hesla [TRUE/FALSE]	Zmena hesla pri prihlásení
Menu	Menu
Vymedzuje ext. referencie [TRUE/FALSE]	Užívateľ vymedzuje externé referencie
Konfig. objekty "užívateľ"[TRUE/FALSE]	Povolí konfigurovanie objektov typu užívateľ
Zostava užívateľa	Zostava užívateľa
Makrá [hodnoty oddelené iarkou]	Užívateľské makrá
Povolené inštitúcie [hodnoty oddelené iarkou]	Povolené inštitúcie
Metódy autentifikácie [hodnoty oddelené iarkou]	Metódy autentifikácie
Skupiny objektov [hodnoty oddelené iarkou]	Priradené Skupiny objektov



Súvisiace stránky:

[Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívateľ](#)
[Nastavenie úplného monitorovania objektov typu Užívateľ](#)