

FIO_ServerGetFile

Funkcia %FIO_ServerGetFile

Funkcia

Prenos súboru zo servera (poíta, na ktorom beží proces [D2000 Server](#)) na lokálny počíta.

Deklarácia

```
BOOL %FIO_ServerGetFile(  
    TEXT in srcFile,  
    TEXT in dstFile  
)
```

Parametre

srcFile	Súbor, ktorý sa bude prenáša (kopírova) - kompletná cesta.
dstFile	Umiestnenie kopírovaného súboru na lokálnom počíta - kompletná cesta s názvom súboru.

Popis

Funkcia požiada proces [D2000 Server](#) o preítanie súboru s menom daným parametrom *dsrFile*. Obsah súboru bude následne prenesený do interpretera ESL skriptu a zapísaný do súboru *dstFile*.

Funkciu je možné použiť v prípade, keď je potrebné zabezpečiť prenos súborov z počítača, na ktorom beží proces **D2000 Server** na počítač klienta, obyčajne prostredníctvom [aktívnej schémy](#).

Ak súbor *dstFile* existuje, funkcia ho prepíše.

Maximálna veľkosť prenášaného súboru je 1 GB.

Na platforme Win32 funkcia kopíruje (zachováva) aj asové znaky (*create time*, *access time*, *modify time*).

Na cieľovej platforme Linux, OpenVMS asové znaky nemodifikuje.

Na zdrojovej platforme Linux, OpenVMS je schopná identifikovať len asovú zmenu *modify time*.

Návratová hodnota

@TRUE - súbor bol úspešne prenesený, @FALSE - neúspech akcie (daný súbor neexistuje, nemožno prepísať alebo vytvoriť súbor *dstFile*, alebo súbor *srcFile* je väčší ako 1 GB).

Príklad

```
BOOL _bOK  
  
_bOK := %FIO_ServerGetFile("c:\reports\repl.xls", "c:  
\apldata\reports\repl.xls")
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)