

# EDA\_CreateTblSpaceRec

Funkcia pre vytvorenie databázového miesta pre skladovanie vektorov zadaného typu.

## Deklarácia


```
%EDA_CreateTblSpaceRec(  
  INT  in _id,  
  INT  in _vectorType,  
  TEXT in _dispName,  
  REC  in _params,  
  INT  out _errorCode  
);
```

## Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	id	INT	IN	Identifikátor vytváraného <i>eda_table_space</i> .
2	vectorType	INT	IN	Typ vektorov, ktoré sa budú v <i>eda_table_space</i> skladovať.
3	dispName	TEXT	IN	Zobrazovacie meno, ktoré môže mať maximálne 64 znakov.
4	params	REC	IN	Štruktúra parametrov.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Obsah štruktúry voliteľných parametrov verzie 1:

	Parameter	Dátový typ	Prednastavená hodnota	Popis
1	version	INT		Verzia štruktúry - 1.
2	description	TEXT	"" (prázdny popis)	Popis tablespace, max 256 znakov.
3	userName	TEXT	"_EDA"	Login užívateľa/autora, max 64 znakov.
4	useIOT	BOOL	FALSE (nepoužije IOT)	Príznak, či sa má tabuľka vytvoriť ako IOT.
5	usePartitioning	BOOL	FALSE (nepoužije partície)	Príznak, či má tabuľka použiť partíciu. Nedá sa použiť v kombinácii s <b>useIOT</b> (IOT má prednosť) a databáza to musí podporovať, inak funkcia vráti <a href="#">ERR_DB_ERROR</a> .

 Súvisiace stránky:

[Externé funkcie](#)  
[Chybové kódy](#)  
[EDA konštanty](#)  
[Tvorba externých funkcií](#)