

Set up system and application help

Help is set to 2 levels:

1. On the server side
2. On the side of client processes

Set up system and application help on the server side

The process [D2000 Server](#) reads the following parameters from the system registry during its start. Values are adjusted using the process [D2000 Application Manager](#) (D2Smc.exe).

Parameter	Možné hodnoty	Význam parametra
SrvApplHelpType	HelpFileChm	Selection of Application Help Types - NoHelp, HelpFileChm, HelpWebServerConfluence, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalAppDir, HelpLocalAnyPath
SrvApplHelpPath		Set the location of the help by type SrvApplHelpType.
SrvApplHelpMainPage		Default application help page. It is entered in the form: "html/main_page.htm" (mandatory form for type HelpFileChm). F for html helps "main_page" is enough..
SrvD2000HelpType	HelpWebIPS	Selection of help types for D2000 - HelpWebIPS, HelpWebServerHtml, HelpSharedDir, HelpLocalD2000Dir, HelpLocalAnyPath
SrvD2000HelpPath	https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV	Set the location of the help by type SrvD2000HelpType.

The setup consists of 2 parts:

1. Enter the keyword in SrvD2000HelpType
2. Defining the location of the help in SrvD2000HelpPath. Placements are somewhat relative, and the final path is completed according to the rules described below. The deduction depends on the type of help given by the keyword and is described in the table. The calculated path then adds references to specific help stalls. Some routes are predefined and can not be changed. Reasonable use of "relative" paths is the ability to use multilingual helps depending on which language the user uses on his console and helps for different versions.

Kúové slovo	Význam	SrvD2000HelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
HelpWebIPS	Web server Ipesoft (Confluence). Aktuálny help dostupný na stránkach firmy Ipesoft sro.Je priebežne upravovaný.	Cesta je definovaná textom " https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV " a nedá sa zmeni. Na konenú cieovú cestu sa dopa následovne: k ceste sa pridá verzia D2000 napr.: 11 a jazyk helpu napr: SK. Príklad výsledného umiestnenia: https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV12SK/
HelpWebServerHtml	Web server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada. Nap.: https://MojeStranky/help Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/
HelpSharedDir	Zdielaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sieovom disku spoloný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sieovom disku. Je nutné ju zada. Nap.: S:\D2000_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: S:\D2000_HELP\SK\label\...

HelpLocaID2000Dir	HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje inštalácie D2000 a nedá sa zmeni.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP\SK\label\...</p>
HelpLocaIAnyPath	Lokálny adresár (HTML) Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sievovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: C:\D2000_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000_HELP\SK\label\...</p>

Language of the Help

When the help is opened, a language mutation is selected depending on which language the user uses for the client process (HI, CNF, ...) The following are allowed:

SK - for Slovak and Czech language

EN - for other languages

Set up application help on the server side

The setup consists of 3 parts:

1. Enter the keyword in SrvApplHelpType
2. Defining the location of the help in SrvApplHelpType. Placements are somewhat relative, and the final path is added when you open help. The reason is the ability to use multilingual helps and helps for different versions. Meaning depends on the type of help given by the keyword and is described in the table. Some routes are predefined and can not be changed.
3. Default application help page in SrvApplHelpMainPage.

Kúové slovo	Význam	SrvApplHelpPath - Nastavenie umiestnenia helpu
NoHelp	Bez helpu	Nezadáva sa
HelpFileChm	HELP adresár aplikácie (CHM). Ako help používa súbory typu chm.	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeni.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.</p>
HelpWebServerConfluence	Web server (Confluence). Help dostupný cez nejaké internetové stránky vytváraný v Confluence	<p>Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada.</p> <p>Fyzické umiestnenie je konenémusi vyhovova pravidlám pre Confluence</p>
HelpWebServerHtml	Web server (HTML). Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	<p>Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: https://MojeStranky/help</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/</p>
HelpSharedDir	Zdielaný adresár (HTML). Adresár s helpom umiestnený na sievovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sievovom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: S:\MOJ_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: S:\MOJ_HELP\SK\label\...</p>

HelpLocalAppDir	HELP adresár aplikácie (HTML)	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP\SK\label\...</p>
HelpLocalAppPath	Lokálny adresár (HTML) Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieťovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zadať.</p> <p>Napr.: C:\MOJ_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené nasledovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\MOJ_HELP\SK\label\...</p>

Language of the Help


When the help is opened, a language mutation is selected depending on which language the user uses for the client process (HI, CNF, ...) The following are allowed:

SK - for Slovak and Czech language

EN - for other languages

Set up system and application help on the side of client processes

Zadáva výberom inosti sa v podmenu "Pomoc" klientského procesu, napr v HI:



Set up system help on the side of client processes

Okno nastavenia v hornej asti obsahuje nastavenie na strane servera a v dolnej asti na strane klienta

Set the help location

×

Server

Location:

Web server Ipesoft (Confluence)

Cesta:

https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV

Client

Location:

Based on server settings

▼

Cesta:

https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV

...

Nastav

Zatvor

Umiestnenie	Význam	Cesta - Nastavenie umiestnenia helpu
Nastavenie poda servera D2000	Nastavenie poda servera D2000	Umiestnenie sa preberá z nastavenia na serveri
Web server Ipesoft (Confluence).	Aktuálny help dostupný na stránkach firmy Ipesoft sro. Je priebežne upravovaný.	<p>Cesta je definovaná textom "https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV" a nedá sa zmeni. Na konenú cieovú cestu sa dopa následovne: k ceste sa pridá verzia D2000 napr.: 11 a jazyk helpu napr: SK.</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: https://doc.ipesoft.com/label/D2DOCV12SK/</p>
Web server (HTML)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	<p>Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: https://MojeStranky/help</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/</p>
Zdielaný adresár (HTML).	Adresár s helpom umiestnený na sievom disku spoloný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sievom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: S:\D2000_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: S:\D2000_HELP\SK\label\...</p>
HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	HELP adresár inštalácie D2000 (HTML)	<p>Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje inštalácie D2000 a nedá sa zmeni.</p> <p>Napr.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_EXE\HELP\SK\label\...</p>
Lokálny adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sievom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: C:\D2000_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000_HELP\SK\label\...</p>

Set up application help on the side of client processes

Okno nastavenia v hornej asti obsahuje nastavenie na strane servera a v dolnej asti na strane klienta

Set the application help location

Server

Location:

Cesta:

Client

Location:

Cesta:

Umiestnenie	Význam	Cesta - Nastavenie umiestnenia helpu
Nastavenie pod servera D2000	Nastavenie pod servera D2000	Umiestnenie sa preberá pod nastavenia na serveri
Bez helpu	Bez nápovedy. Aplikácia neposkytuje nápovedu	Nezadáva sa
HELP adresár aplikácie (CHM)	Ako help používa súbory typu chm.	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť. Napri.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP.
Web server (Confluence)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky vytváraný v Confluence	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať. Fyzické umiestnenie je koneným musí vyhovovať pravidlám pre Confluence
Web server (HTML)	Help dostupný cez nejaké internetové stránky.	Cesta smeruje na internetovú adresu. Je nutné ju zadať. Napri.: https://MojeStranky/help Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napri: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: https://MojeStranky/help/SK/label/
Zdieľaný adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na sieťovom disku spoločný pre viaceré konzoly systému D2000 ktoré majú k nemu prístup.	Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na sieťovom disku. Je nutné ju zadať. Napri.: S:\MOJ_HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napri: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: S:\MOJ_HELP\SK\label\...
HELP adresár aplikácie (HTML)	HELP adresár aplikácie (HTML)	Cesta smeruje na umiestnenie odkazuje aplikácie D2000 a nedá sa zmeniť. Napri.: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP. Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napri: SK + kúové slovo label Príklad výsledného umiestnenia: C:\D2000\D2000_V11.2.57\D2000_APP\Demo\HELP\SK\label\...

Lokálny adresár (HTML)	Adresár s helpom umiestnený na lokálnom alebo sieovom disku ku ktorému má prístup konzola systému D2000.	<p>Cesta smeruje na ubovoné umiestnenie na lokálnom disku. Je nutné ju zada.</p> <p>Napr.: C:\MOJ_HELP.</p> <p>Fyzické umiestnenie je doplnené následovne: k ceste sa pridá jazyk helpu napr: SK + kúové slovo label</p> <p>Príklad výsledného umiestnenia: C:\MOJ_HELP\SK\label\...</p>
------------------------	--	--