

# Použitie inej verzie JRE pre D2000

V niektorých prípadoch (aplikovaná kompatibilita, bezpečnostná záplata, ...) je potrebné použiť inú verziu **JRE** (Java Runtime Environment) ako je dodávaná s D2000.

**JRE** pre 32bitové procesy D2000 sa nachádza v adresári **D2000\_EXE\java\jre**, pre 64bitové procesy v **D2000\_EXE\java64\jre**.

## Zmena JRE v D2000

Nasledujúci postup popisuje kroky, ktoré je potrebné vykonať na zmenu JRE v D2000:

1. Získajte požadované **JRE** 32bit a/alebo 64bit (ideálne z balíka, v ktorom je JRE vo forme súborov/adresárov, t.j. nie ako inštalátor, <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>, dá sa stiahnuť balík vo forme *jre-\*-windows-i586.tar.gz* resp. *jre-\*-windows-x64.tar.gz*).
2. Zastavte celý systém D2000.
3. Odzaložujte pôvodný obsah adresára *D2000\_EXE\java\jre* resp. *D2000\_EXE\java64\jre*.
4. Vymažte obsah adresára *D2000\_EXE\java\jre* resp. *D2000\_EXE\java64\jre*.
5. Do adresára *D2000\_EXE\java\jre* resp. *D2000\_EXE\java64\jre* nakopírujte vami požadované JRE
6. V prípade potreby stiahnite a aplikujte 'Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files for JDK/JRE' (<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>).
7. Spustíte systém D2000. Dôjde k automatickej rekompilácii aplikovaných skriptov v jave.

**Poznámka:** Pre správnu funkciu systému D2000 potrebuje súbor '*D2000\_EXE\java\jre\release*' resp. '*D2000\_EXE\java64\jre\release*'. Tento súbor je štandardne súčasťou JRE. V prípade, že budete JRE kopírovať z balíka '*JDK*' alebo '*Server JRE*', tak tu sa JRE v balíku nachádza až v podadresári '*jre*', takže je potrebné do D2000 prekopírovať iba obsah tohto podadresára '*jre*' a súbor '*release*' prekopírovať z koreového adresára balíka.

Systém D2000 štandardne podporuje a je testovaný s **JRE 8** a **JRE 11**.