

FIO_ServerSetFile

Funkcia %FIO_ServerSetFile

Funkcia

Prenos súboru z lokálneho počítača (na ktorom beží proces D2000 Event alebo D2000 HI), na server.

Deklarácia

```
BOOL %FIO_ServerSetFile(  
    TEXT in srcFile,  
    TEXT in dstFile  
)
```

Parametre

srcFile	Súbor, ktorý sa bude prenáša (kopírovať) - kompletná cesta.
dstFile	Cieľové umiestnenie kopírovaného súboru - kompletná cesta s názvom súboru.

Popis

Funkcia prenáša súbor *srcFile* a jeho obsah zasiela na proces [D2000 Server](#).

Tento ukladá prijaté dáta do temporary súboru *dstFile* + ".tc" (meno *dstFile* je rozšírené o znaky *tc* na konci).

Po úspešnom ukončení prenosu všetkých dát je temporary súbor premenovaný na želaný cieľový súbor. Úspešnosť celej operácie je možné zistiť prostredníctvom návratovej hodnoty funkcie. Ak súbor *dstFile* existuje, funkcia ho prepíše.

Maximálna veľkosť prenášaného súboru je 1 GB.

Funkciu je možné použiť v prípade, keď je potrebné zabezpečiť prenos súborov z lokálneho počítača, na počítač, na ktorom beží proces **D2000 Server**, obyčajne prostredníctvom [aktívnej schémy](#).

asové znaky

Na platforme Win32 funkcia kopíruje (zachováva) aj asové znaky (*create time*, *access time*, *modify time*). Na cieľovej platforme Linux, OpenVMS asové znaky nemodifikuje.

Na zdrojovej platforme Linux, OpenVMS je schopná identifikovať len asovú značku *modify time*.

Návratová hodnota

@TRUE - súbor bol úspešne prenesený,

@FALSE - neúspech akcie (daný súbor neexistuje, nemožno prepísať alebo vytvoriť súbor *dstFile*, alebo súbor *srcFile* je väčší ako 1 GB).

Príklad

```
BOOL _bOK  
  
_bOK := %FIO_ServerSetFile("c:\reports\repl.xls", "c:  
\apldata\reports\repl.xls")
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)