

EDA_CalcVector

Funkcia urená na vykonanie aritmetickej operácie medzi každou hodnotou vektora (štruktúra reálnych ísel) a konštantou. Výsledok *vector* operácia *number* je uložený do *vector*.

Deklarácia

```
%EDA_CalcVector(  
    INT in operation,  
    REC in vector,  
    INT in column,  
    REAL/INT in number,  
    INT out errorCode  
) ;
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	operation	INT	IN	Typ aritmetickej operácie.
2	vector	REC	IN	Hodnoty - štruktúra reálnych ísel.
3	column	INT	IN	Poradové íso stpca štruktúry.
4	number	REAL/INT	IN	Konštanta.
5	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Príklad použitia

```
INT _Calc_Add = 0  
INT _Calc_Sub = 1  
INT _Calc_Mul = 2  
INT _Calc_Div = 3  
  
BEGIN  
    TIME _bt = %TimeFromItems(2015, 1, 1, 0, 0, 0, 0)  
    RECORD NOALIAS (SD.EDA_Arr_Obj) _a  
    INT _errorCode, _i  
  
    REDIM _a[24]  
    FOR _i RANGE _a DO_LOOP  
        _a[_i]^val := 1.0 * _i TIME (_bt + 3600 * (_i - 1))  
    END_LOOP  
  
    ; vynasobi hodnoty vektora _a konstantou  
    CALL %EDA_CalcVector(_Calc_Mul, _a, 1, 3.0, _errorCode)  
    IF _errorCode != 0 THEN  
        RETURN  
    ENDIF  
END
```

Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštandy](#)
[Tvorba externých funkcií](#)