Zoznam objektov na kopírovanie

Zoznam objektov pre kopírovanie

Okno Výber objektov pre kopírovanie obsahuje as zobrazujúcu zoznam objektov pre kopírovanie (as **1**). Tento zoznam obsahuje stpce, uvedené v nasledovnej tabuke:

avé meno	Meno objektu v avej konfiguranej databáze.
avý as zmeny konfigurácie	as zmeny konfigurácie objektu v avej konfiguranej databáze.
Smer kopírovania	Zvolený smer kopírovania.
Požiadavka generovaná	Kto vytvoril požiadavku na kopírovanie (užívate / automaticky generovaná)
Pravý as zmeny konfigurácie	as zmeny konfigurácie objektu v pravej konfiguranej databáze.
Pravé meno	Meno objektu v pravej konfiguranej databáze.
Typ objektu	Typ objektu.
Nové meno	Nové meno, ktoré je potrebné zada pri kopírovaní alebo pri konflikte mien.
UUID	UID.

Zoznam je možné triedi poda ktoréhokovek stpca kliknutím na tento stpec a opätovným kliknutím vzostupne alebo zostupne (alebo).

Ak je poet objektov väší, ako je možné zobrazi v zozname, je tento rozdelený do stránok. Na prechádzanie stránok slúžia stránkovacie tlaidlá.

Po dvojitom stlaení **avého** tlaidla myši nad riadkom zoznamu (alebo skupine riadkov) sa otvorí okno, umožujúce zobrazi závislosti medzi objektami:



Okno umožuje zobrazi:

- závislosti
- verzie

Hierarchia je zobrazovaná bu poda avej alebo pravej konfiguranej databázy (poda zvoleného parametra avá / Pravá v ase otvorenia dialógu). Parametre **Maska** a **Typ objektu** umožuje obmedzi množinu zobrazených objektov.

V hierarchii sa pred menom objektu zobrazí:

- ak je zapnutá voba **Len pre objekt** - grafické znázornenie jeho stavu vzhadom na druhú konfiguranú databázu
- ak je zapnutá voba **Porovnanie** - dvojica stavov, priom avý stav je viazaný s avou databázou

Z uvedeného obrázku je zrejmé, že objekt *U.3* bol prekopírovaný z pravej databázy do avej spôsobom - Kopírovanie a vytvorenie zálohy.

Po stlaení **pravého** tlaidla myši nad riadkom zoznamu (alebo skupine riadkov) sa otvorí nasledujúca miestna (popup) ponuka:



Menu umožuje:

- oznai všetky riadky v celom zozname
- meni smer a spôsob kopírovania
- nekopírova daný objekt / objekty (položka **Nekopírova**)
- vypnú synchronizáciu daného objektu / objektov (objekt sa automaticky zaradí do zoznamu **Nesynchronizované objekty**) - objekt sa nebude automaticky synchronizova ani pri nasledovnom otvorení konfiguranej databázy

Stavové informácie sa o priebehu kopírovania sa zobrazujú v zozname (**2**) v okne Výber objektov pre kopírovanie.

Zoznam je možné filtrova rôznymi spôsobmi. Tieto sú popísané v kapitole Filtrovanie zoznamu objektov.

Súvisiace stránky:

Filtrovanie zoznamu objektov pre kopírovanie