EDA_AvgVektorsTZ

EDA_AvgVektors, EDA_AvgVektorsTZ, EDA_AvgVektorsCacheTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_StatVectorsRec!!!

EDA_AvgVektors

Funkcia, ktorá nájde požadovanú štatistickú funkciu pre definované vektory a vráti jeden výsledný vektor.

Deklarácia

```
%EDA_AvgVektors(
   INT/TEXT in _idVektor,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _unused,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**idVektor**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**unused**		IN	Nepoužitý parameter.
5	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_AvgVektorsTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_AvgVektorsTZ(
   INT/TEXT in _idVektor,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**idVektor**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_AvgVektorsCacheTZ

Deklarácia

```
%EDA_AvgVektorsCacheTZ(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT in _idVektor,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**idVektor**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
5	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
7	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií