EDA_Convert15VektorTZ

EDA_Convert15Vektor, EDA_Convert15VektorTZ

EDA_Convert15Vektor

Funkcia pre konverziu vektora do formátu pre zobrazenie v 15 minútovej štruktúre

Deklarácia

```
%EDA_Convert15Vektor(
   REC  in _src,
   REC  in _dst,
   INT  in _pRowsPerPage,
   BOOL in _PbBack,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**src**	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	**dst**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL).
3	**pRowsPerPage**	INT	IN	Poet riadkov na stránku.
4	**pbBack**	BOOL	IN	Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.
5	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_Convert15VektorTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_Convert15VektorTZ(
   REC  in _src,
   REC  in _dst,
   INT  in _pRowsPerPage,
   BOOL in _PbBack,
   INT  in _fakeTimeZone,
   INT  out _errorCode
 );
```

Parametre

	parameter	*dátový typ*	*typ*	*popis*
1	**src**	REC	IN	Hodnoty - štruktúra REALov.
2	**dst**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov (TIME, REAL, REAL, REAL, REAL, EMPTY, TIME, REAL, REAL, REAL, REAL).
3	**pRowsPerPage**	INT	IN	Poet riadkov na stránku.
4	**pbBack**	BOOL	IN	Príznak, i konverzia z vektora na štruktúru alebo naopak.
5	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií