EDA_SumVektorsCacheTZ

EDA_SumVektors, EDA_SumVektorsTZ, EDA_SumVektorsCacheTZ

!!!Funkcie sa už nepoužívajú. Odporúame použi funkciu EDA_StatVectorsRec!!!

EDA_SumVektors

Funkcia, ktorá nájde požadovanú štatistickú funkciu pre definované vektory a vráti jeden výsledný vektor.

Deklarácia

```
%EDA_SumVektors(
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
        in _unused,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**unused**		IN	Nepoužitý parameter.
5	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_SumVektorsTZ

Variácia funkcie, ktorej je možné explicitne zada asové pásmo parametrom *fakeTimeZone* (pozri Všeobecné informácie k *TZ funkciám).

Deklarácia

```
%EDA_SumVektorsTZ(
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
2	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
3	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
5	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
6	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

EDA_SumVektorsCacheTZ

Deklarácia

```
%EDA_SumVektorsCacheTZ(
   INT  in _cacheId,
   INT/TEXT  in _vector,
   TIME in _bt,
   TIME in _et,
   INT  in _fakeTimeZone,
   REC  out _values,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**cacheId**	INT	IN	Identifikátor cache.
2	**vector**	INT, TEXT	IN	ID alebo MENO vektora.
3	**bt**	TIME	IN	Zaiatok obdobia pre naítanie hodnôt.
4	**et**	TIME	IN	Koniec obdobia pre naítanie hodnôt.
5	**fakeTimeZone**	INT	IN	Vynútenie as. pásma hodnotám za predpokladu, že vznikli konverziou z lokálneho asu v asovom pásme procesu HI/Event.
6	**values**	REC	OUT	Hodnoty - štruktúra REALov.
7	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií