EDA_UpdatePairVektorDefEx

EDA_UpdatePairVektorDefEx

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúame použi funkciu EDA_UpdateVectorRec!!!

Funkcia pre zmenu už vytvoreného párového vektora.

Deklarácia

```
%EDA_UpdatePairVektorDefEx(
   INT/TEXT  in _vector,
   TEXT in _nameFilter,
   TEXT in _descript,
   TEXT in _techUnitX,
   TEXT in _techUnitY,
   TEXT in _nameValX,
   TEXT in _nameValY,
   INT  in _idSKVektor,
   INT  in _bPrivat,
   INT  in _bIntegral,
   TEXT in _zobrName,
   INT  in _platny,
   TEXT in _UserCh,
   INT  out _errorCode
  );
```

Parametre

	Parameter	Dátový typ	Typ	Popis
1	**vector**	INT, TEXT	IN	ID vektora alebo meno vektora.
2	**nameFilter**	TEXT	IN	Meno - ex.
3	**descript**	TEXT (256)	IN	Textový popis vektora.
4	**techUnitX**	TEXT (12)	IN	Technická jednotka hodnôt na osi-x.
5	**techUnitY**	TEXT (12)	IN	Technická jednotka hodnôt na osi-y.
6	**nameValX**	TEXT (50)	IN	Meno údajov na osi-x.
7	**nameValY**	TEXT (50)	IN	Meno údajov na osi-y.
8	**idSKVektor**	INT	IN	Skupina vektorov, do ktorej má by zaradený.
9	**bPrivate**	INT	IN	1 (verejný) / 2 (súkromný) - príznak, i je vektor súkromný alebo verejne prístupný.
10	**bIntegral**	INT	IN	1 (hodnota) / 2 (integrál) - príznak, i s hodnotami pri prekrokovaní smerom nadol pracujem ako s konštantou alebo s integrálom.
11	**zobrName**	TEXT (64)	IN	Zobrazené meno vektora. Meno, ktoré sa použije pre zobrazenie užívateovi.
12	**platny**	INT	IN	TableSpace, do ktorého má by vektor zaradený.
13	**User_Ch**	TEXT	IN	Login užívatea, ktorý vykonal zmenu.
14	**errorCode**	INT	OUT	Chybový (návratový) kód.

Súvisiace stránky:

Chybové kódy
EDA konštanty
Tvorba externých funkcií