

HI_GetPicturePos

Funkcie %HI_GetPicturePosX, %HI_GetPicturePosY

Funkcia

Funkcie vracajú pozíciu schémy vzhľadom k obrazovke monitora alebo vzhľadom k desktopu procesu [D2000 HI](#).

Deklarácia

```
INT %HI_GetPicturePosX(  
    [INT in _from := 0]  
)  
  
INT %HI_GetPicturePosY(  
    [INT in _from := 0]  
)
```

Parametre

_from

Voliteľný parameter. Možné hodnoty:

- 0 - pôvodné (default) správanie (vi **Poznámka 1**)
- 1 - pozícia vzhľadom k obrazovke monitora
- 2 - pozícia vzhľadom k desktopu **D2000 HI**

Príklad

Funkcia **%HI_GetPicturePosX** vracia vzdialenosť avého okraja schémy od avého okraja monitora, funkcia **%HI_GetPictureSizeY** vracia vzdialenosť horného okraja schémy od horného okraja monitora. Nastavenie rozmerov schémy zo skriptu sa vykoná použitím funkcie [%HI_SetPicturePos](#).

```
INT _x  
INT _y  
  
_y := %HI_GetPicturePosX(1)  
_x := %HI_GetPicturePosY(1)
```

Poznámka 1

Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j., ak parameter *_from* nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcie zistia:

- A) Pre [dialógové](#) alebo [dialógové modálne](#) okná - pozíciu vzhľadom k obrazovke monitora.
- B) Pre iné okná (tzv. [MDI](#) okná) - pozíciu vzhľadom k desktopu procesu **D2000 HI**.

Poznámka 2

Funkcie nie sú určené pre prácu s tzv. [toolbarovými](#) schémami.

Poznámka 3

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)