

Nastavenie parametrov pre procesy

Parametre pre [XML Repository](#) sú zdieľané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- **D2000 CNF** - položka hlavného menu **Systém \ XML Repository nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky z hlavného menu sa otvorí nasledujúce dialógové okno:

XML Repository nastavenia

XML Repository nastavenia

☐ Rekurzívny export aj potomkových objektov	WITH_CHILD
☐ Rekurzívny export aj referencovaných objektov	WITH_REFER
☐ Export aj priamo referencovaných objektov	WITH_DREFS
☒ Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu	FILE_TIME
☒ Kontrolovať konfig. objektov pred exportom	CHECK_EXP
☒ Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch	ZERO_HOBJ
☐ Export aj pre systémové objekty a premenné	SYS_VARS
☒ Utf-8 kódovanie v exportovaných súboroch	UTF8_ENC
☒ Export s nepovinným členstvom v skupinách	GROUP_SOFT
☒ Export do "exportovacieho podadresára" objektu	SUBDIR_EXP
☐ Export aj logov "života objektu"	EXP_LOGS
☐ Zmena rozmeru štrukt. prem. s param. rozmerom	NORM_D2REC
☐ Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností	NULL_PAMED
☐ Exportovať XML súbory na dátové porovnanie	EXP_PURE

Adresár pre XML Repository
D:\CVS_ROOT

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov
C:\Program Files (x86)\WinMerge\WinMergeU.exe

☐ XML Repository v aktívnom stave
☐ XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa
☒ Otvoriť CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

OK Návrat

XML Repository nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre [XML Repository](#). Tieto nastavenia sú povinne nastavené na uvedené hodnoty.

Adresár pre XML Repository

Vloženie plnej cesty.

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov

Nastavenie cesty k programu, ktorý sa spustí pri požiadavke na porovnanie dát dvoch XML súborov pri práci s [XML Repository](#).

XML Repository v aktívnom stave

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo [importom objektu](#) z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Repository. Súčasne je tým zapnutá funkcia pre [XML Repository](#).

XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Repository, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Otvori CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

Ak je voba oznaená, otvorí sa CVS dialóg aj vtedy, ak objekt neexistuje v [XML Repository](#).

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)

[XML Repository](#)

[Exportovacie parametre](#)