

Chybové kódy

Kód	Názov	Popis
1	ERR_INVALID_PARAM_TYPE	Zlý typ alebo hodnota parametra procedúry.
2	ERR_TIMESTEP	Zlé asy hodnôt.
3	ERR_INVALID_VALUE_TYPE	Zlý typ hodnoty pre zápis do vektora.
4	ERR_DB_ERROR	Chyba pri databázovej operácii. Použite %GetLastDBError .
5	ERR_VECTOR_NOT_EXIST	Vektor neexistuje.
6	ERR_INVALID_VECTOR_TYPE	Nesprávny typ vektora.
7	ERR_LOGON	Nepodarilo sa prihlásiť do EDA databázy alebo na EDA server.
8	ERR_VECTOR_NAME	Chybný kód (vektora, scenára, skupiny vektorov alebo archívu).
9	ERR_CONVERT_ERROR	Chyba pri konverzii dát.
10	ERR_NOT_IMPLEMENTED	Funkcionalita nie je implementovaná.
11	ERR_RANGE_ERROR	Chyba v rozsahoch vektorov (prekroenie rozsahov, rozdielne rozsahy, ...).
12	ERR_VALUE_STATUS	Neplatná hodnota vo funkcií.
13	ERR_END_WITHOUT_RETURN	Nedefinovaný návrat z funkcie (chyba return).
14	ERR_SYNTAX_ERROR	Syntaktická chyba.
15	ERR_EMPTY_SET_OF_VECTORS	Prázdna množina vektorov.
16	ERR_CACHE_NOT_FOUND	Cache neexistuje.
17	ERR_CACHE_READ_CHANGED	Požiadavka na ítanie dát z cache, priom dátá boli zmenené a parametre ítania nútia cache íta dátá z databázy.
18	ERR_CACHE_TOO_MANY_READS	Pokus o InsertValuesToVektor, priom pre daný vektor sú odpamätané minimálne dva bloky dát.
19	ERR_CACHE_READ_WRITE_MISMATCH	Pokus o zápis do vektora, ktorý je v cache, ale nesedi STEP alebo interval.
20	ERR_CACHE_RECURSIVE_VECTOR_DEFINITION	Rekurzia v definícii vypočítaného vektora.
21	ERR_CACHE_NO_MEMORY	Málo pamäte vyhradenej pre cache.
22	ERR_TBLSPACE_NOT_EXIST	Vektorový tablespace neexistuje.
23	ERR_TIMESTEP_FOR_TBLSPACE	Neprípustný asový krok pre eda_table_space.
24	ERR_TBLSPACE_ALLREADY_EXIST	Tablespace už existuje.
25	ERR_INSUFFICIENT_RIGHTS	Nedostatočné práva.
26	ERR_CANCELED	Vykonávanie operácie bolo zrušené.
27	ERR_VERSION_DOESNT_EXIST	Verzia neexistuje.
28	ERR_NOT_ARCHIVED	Zadaný objekt nie je archivovaná hodnota.
29	ERR_ARCHIVE_ERROR	Chyba pri komunikácii s archívnym procesom.
30	ERR_VECTOR_ALREADY_EXISTS	Vektor už existuje.
31	ERR_VERSION_ALREADY_EXISTS	Verzia už existuje.
32	ERR_ENV_DOESNT_EXIST	Prostredie neexistuje.
33	ERR_BATCH_DOESNT_EXIST	Dávka neexistuje.
34	ERR_BATCH_ALREADY_RUNNING	Spracovanie dávky už prebieha.
35	ERR_BATCH_TOO_MANY_BATCHES	Príliš mnoho vytvorených dávok.
36	ERR_OUT_OF_MEMORY	Nedostatok pamäte na vykonanie príkazu.
37	ERR_PARAM_BLOCK_DOESNT_EXIST	Blok parametrov s daným id neexistuje.
38	ERR_PARAM_BLOCK_TOO_MANY	Príliš veľa vytvorených blokov parametrov.
39	ERR_VALIDATION_FAILED	Validácia dát zlyhala.