

NextTime

Funkcia %NextTime

Starý názov funkcie	%NextTimeT								
Funkcia	Funkcia vracia hodnotu nasledujúcej asovej znaky, ktorá je novšia ako aktuálny as. Hodnota asovej znaky je daná periódou <i>Period</i> a asovým posunom <i>Offset</i> , ktoré sa udávajú v sekundách. Výsledkom je absolútny as.								
Deklarácia	<pre>TIME %NextTime(INT in Period, INT in Offset, UNIVAL in CalcTrigger, INT in timeZone := %GetTimeZone())</pre>								
Parametre	<table><tr><td>Peri od</td><td>Periódou [s] - musí byť kladné číslo.</td></tr><tr><td>Offs et</td><td>Parameter určujúci posun (offset) [s] - môže byť aj záporné číslo.</td></tr><tr><td>Calc Trig ger</td><td>Výpočtový trigger je objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ľubovoľného typu. Trigger má zmysel iba pri použití v počítaných bodoch, v rámci ESL skriptov je ignorovaný. Pozn: parameter vznikol, keď ešte neexistovali počítané body s definovaným triggerom. Ak treba vykonať prepočet pri zmene konkrétneho objektu, použite počítaný bod s triggerom.</td></tr><tr><td>time Zone</td><td>Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.</td></tr></table>	Peri od	Periódou [s] - musí byť kladné číslo.	Offs et	Parameter určujúci posun (offset) [s] - môže byť aj záporné číslo.	Calc Trig ger	Výpočtový trigger je objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ľubovoľného typu. Trigger má zmysel iba pri použití v počítaných bodoch, v rámci ESL skriptov je ignorovaný. Pozn: parameter vznikol, keď ešte neexistovali počítané body s definovaným triggerom. Ak treba vykonať prepočet pri zmene konkrétneho objektu, použite počítaný bod s triggerom.	time Zone	Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.
Peri od	Periódou [s] - musí byť kladné číslo.								
Offs et	Parameter určujúci posun (offset) [s] - môže byť aj záporné číslo.								
Calc Trig ger	Výpočtový trigger je objekt, ktorého zmena spôsobí prepočítanie funkcie. Môže byť ľubovoľného typu. Trigger má zmysel iba pri použití v počítaných bodoch, v rámci ESL skriptov je ignorovaný. Pozn: parameter vznikol, keď ešte neexistovali počítané body s definovaným triggerom. Ak treba vykonať prepočet pri zmene konkrétneho objektu, použite počítaný bod s triggerom.								
time Zone	Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.								
Príklad	%NextTime , %SubTime - generovanie časových intervalov								



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)