

OnAutoCompleteListSelected

Udalos OnAutoCompleteListSelected

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnAutoCompleteListSelected(IN INT _refId, IN TEXT _Line, IN INT
_InsertPos, IN TEXT _choice)
; akcie
END OnAutoCompleteListSelected
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnAutoCompleteListSelected(IN TEXT _Line, IN INT _InsertPos, IN
TEXT _choice)
; akcie
END XXX_OnAutoCompleteListSelected
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu Int .
_Line	String reprezentujúci obsah aktuálneho riadka na pozícii kurzora.
_InsertPos	Pozícia prvého písmenka vloženého slova.
_choice	Vložený textový reazec.
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná pri vložení výberu z [AutoComplete Listu](#) vo Windows prvku typu *Vstup textu*.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena textu vo vstupnom políku,
; ku ktorému je pripojená referenná premenná _EField
ENTRY OnAutoCompleteListSelected(IN TEXT _Line, IN INT _InsertPos, IN
TEXT _choice)
; akcie
END
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zmena textu vo vstupných políkach,
; ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu
ENTRY OnAutoCompleteListSelected(IN INT _refId, IN TEXT _Line, IN INT
_InsertPos, IN TEXT _choice)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
IF _refId = _EField THEN ; test urujúci, v ktorom vstupnom políku bol
zmenený text
; akcie
ENDIF
END
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *_refId=_EField*, lebo existuje špeciálna obsluha.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)

[Udalosti](#)