

Inšpektor objektov kontajnera

Inšpektor objektov pre kontajner poskytuje pohľad na obsah kontajnera. V hornejasti okna sa nachádzajú informácie ako počet prvkov daného kontajnera, typ kú, meno eventu, v ktorom bol daný kontajner vytvorený a jednoznačný identifikátor dátového kontajnera.

V spodnejasti okna sa nachádza vyhľadávacie pole, kde je potrebné zadať kritérium, podľa ktorého budú zobrazené jednotlivé prvky kontajnera. Vyhľadávanie je možné 2 spôsobmi:

- **Vyhľadávanie podľa indexu (poradového ísla):** Do vyhľadávacieho poľa je možné zadať index (poradové číslo) prvku, ktorého obsah chceme vidieť. Vstupom môže byť konkrétny index prvku, napríklad **1, 2, 5, 8, ...** alebo rozsah indexov prvkov, napríklad **1-5, 2-10, 1-9999,**

The 'Container elements' dialog box displays search results for the index '1-9999'. The left pane shows a tree view with 'w' expanded, containing 'x', 'y', and 'z'. The right pane shows a table with 8 columns: Aktuálna hodnota, Čas vzniku hodnoty, Atribúty, Limity, Stavové bity, Procesný alarm, and Čas vzniku alarmu. The table lists four elements: Element1, Element2, 123456, and 123. All elements have a value of 10:31:13.190 18-09-2019, a limit of INLIMIT, and a status of NOALARM. The alarm time is 01:00:00.000 01-01-1972.

	Aktuálna hodnota	Čas vzniku hodnoty	Atribúty	Limity	Stavové bity	Procesný alarm	Čas vzniku alarmu
Element1		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972
Element2		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972
123456		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972
123		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972

- **Vyhľadávanie podľa kú:** Ak chceme vyhľadávať prvok podľa kú, je potrebné kú uviesť v úvodzovkách.
 - V prípade, že kuom je **5** (ako reazec alebo ako číslo), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kú uviesť ako **"5"**
 - V prípade, že kuom je **x** (ako reazec), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kú uviesť ako **"x"**:

The 'Container elements' dialog box displays search results for the key 'x'. The left pane shows a tree view with 'x' selected. The right pane shows a table with 8 columns: Aktuálna hodnota, Čas vzniku hodnoty, Atribúty, Limity, Stavové bity, Procesný alarm, and Čas vzniku alarmu. The table lists one element: Element2. The value is 10:31:13.190 18-09-2019, the limit is INLIMIT, and the status is NOALARM. The alarm time is 01:00:00.000 01-01-1972.

	Aktuálna hodnota	Čas vzniku hodnoty	Atribúty	Limity	Stavové bity	Procesný alarm	Čas vzniku alarmu
Element2		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972

- V prípade, že kuom je **"w"** (ako reazec), do vyhľadávacieho poľa je potrebné tento kú uviesť ako **"w"**:

The 'Container elements' dialog box displays search results for the key 'w'. The left pane shows a tree view with 'w' selected. The right pane shows a table with 8 columns: Aktuálna hodnota, Čas vzniku hodnoty, Atribúty, Limity, Stavové bity, Procesný alarm, and Čas vzniku alarmu. The table lists one element: Element1. The value is 10:31:13.190 18-09-2019, the limit is INLIMIT, and the status is NOALARM. The alarm time is 01:00:00.000 01-01-1972.

	Aktuálna hodnota	Čas vzniku hodnoty	Atribúty	Limity	Stavové bity	Procesný alarm	Čas vzniku alarmu
Element1		10:31:13.190 18-09-2019		INLIMIT		NOALARM	01:00:00.000 01-01-1972

V ľavejasti okna sa nachádzajú kú jednotlivých prvkov kontajnera, zatiaľ čo v pravejasti okna sa nachádzajú detaily jednotlivých prvkov.



Súvisiace stránky

[CNT_CREATE](#)

[CNT_INSERT](#)