

Nastavenie parametrov pre procesy

Parametre pre [XML Repository](#) sú zdierané všetkými procesmi spustenými na danom počítači.

Procesy, z ktorých je možné parametre nastaviť:

- [D2000 CNF](#) - položka hlavného menu **Systém \ XML Repository nastavenia ...**

Po zvolení príslušnej položky z hlavného menu sa otvorí nasledujúce dialógové okno:

XML Repository nastavenia

| | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj potomkových objektov | WITH_CHILD |
| <input type="checkbox"/> Rekurzívny export aj referencovaných objektov | WITH_REFER |
| <input type="checkbox"/> Export aj priamo referencovaných objektov | WITH_DREFS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Čas súboru = čas modifikácie exp. objektu | FILE_TIME |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontrolovať konfig. objektov pred exportom | CHECK_EXP |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nastaviť ID na 0 v exportovaných súboroch | ZERO_HOBJ |
| <input type="checkbox"/> Export aj pre systémové objekty a premenné | SYS_VARS |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utf-8 kódovanie v exportovaných súboroch | UTF8_ENC |
| <input checked="" type="checkbox"/> Export s nepovinným členstvom v skupinách | GROUP_SOFT |
| <input checked="" type="checkbox"/> Export do "exportovacieho podadresára" objektu | SUBDIR_EXP |
| <input type="checkbox"/> Export aj logov "života objektu" | EXP_LOGS |
| <input type="checkbox"/> Zmena rozmeru štrukt. prem. s param. rozmerom | NORM_D2REC |
| <input type="checkbox"/> Vynulovanie parametrizovaných konf. vlastností | NULL_PAMED |
| <input type="checkbox"/> Exportovať XML súbory na dátové porovnanie | EXP_PURE |

Adresár pre XML Repository
D:\CVS_ROOT

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov
C:\Program Files (x86)\WinMerge\WinMergeU.exe

☐ XML Repository v aktívnom stave
☐ XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa
☒ Otvoriť CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

OK Návrat

XML Repository nastavenia

Nastavenie exportovacích parametrov pre [XML Repository](#). Tieto nastavenia sú povinne nastavené na uvedené hodnoty.

Adresár pre XML Repository

Vloženie plnej cesty.

Program pre porovnanie dát dvoch XML súborov

Nastavenie cesty k programu, ktorý sa spustí pri požiadavke na porovnanie dát dvoch XML súborov pri práci s [XML Repository](#).

XML Repository v aktívnom stave

Ak je voba oznaená, tak po každom uložení konfigurácie objektu alebo [importom objektu](#) z klientskeho procesu, sa tento objekt automaticky exportuje do adresára pre XML Repository. Súasne je tým zapnutá funkcia pre [XML Repository](#).

XML Repository v podadresári podľa názvu užívateľa

Ak je voba oznaená, objekty sa neexportujú priamo do adresára pre XML Repository, ale do jeho podadresára, ktorého názov je zhodný s názvom prihláseného užívateľa.

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Otvori CVS dialóg pri editácii, ak objekt neexistuje v XML Repository

Ak je voba oznaená, otvorí sa CVS dialóg aj vtedy, ak objekt neexistuje v [XML Repository](#).

Táto voba je dostupná a funkčná, iba ak je oznaená voba **XML Repository v aktívnom stave**.

Tlaidlo

Výber adresára pre uloženie.

Nastavenie parametrov potvrdíme tlaidlom **OK**.



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)

[XML Repository](#)

[Exportovacie parametre](#)