Ovládacie prvky

Okno Výber objektov pre kopírovanie obsahuje vo vrchnej asti nasledovné ovládacie prvky:

Kopírova doplnkovú konfiguráciu

Parameter umožuje kopírova doplnkovú konfiguráciu z danej databázy.

Hlboké kopírovanie skupín

Parameter umožuje zapnú / vypnú hlboké kopírovanie skupín (objektov typu Logická skupina a Skupina objektov).

Kopírova aj Slovník

Parameter umožuje kopírova obsah Slovníka.

Nesynchronizované objekty

Stlaením tlaidla sa otvorí dialógové okno Nesynchronizované objekty obsahujúce zoznam objektov, ktoré nie sú štandardne zahrnuté do synchronizácie.

Automatické oznaenie smeru kopírovania

Tlaidlo pre oznaené objekty automaticky navrhne kopírovanie tak, ako bolo navrhnuté po otvorení dialógu Výber objektov pre kopírovanie.

Kopíruj !!!

Tlaidlá umožujú spusti kopírovanie vybratých objektov daným smerom (doava alebo doprava).
Veda tlaidiel sa nachádzajú políka obsahujúce mená avej a pravej konfiguranej databázy.
Kopírovanie nikdy neprebieha oboma smermi súasne. Poas kopírovania za v okne Výber objektov pre kopírovanie (as **2**) zobrazujú informácie o priebehu kopírovania. Po úspešnom alebo neúspešnom ukonení kopírovania sa zobrazí dialóg, ktorý vyžaduje potvrdenie užívatea. Kopírovanie je možné kedykovek preruši stlaením tlaidla v okne Výber objektov pre kopírovanie.

Maska

Maska umožuje rýchle vyhadávanie skupiny objektov, ktorých názvy majú urité spoloné znaky. V maskách je možné použi špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuke.

Znak	Význam znaku
*	nahrádza ubovoný poet znakov
?	nahrádza jeden znak
[*znaky*]	umožuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa môžu vyskytova na konkrétnej pozícii
[^*znaky*]	umožuje uvies niekoko znakov (bez oddeovaa), ktoré sa nemôžu vyskytova na konkrétnej pozícii

Maska za aplikuje po stlaení tlaidla bu na avú alebo pravú konfiguranú databázu (rádio tlaidlá **avá** alebo **Pravá**).

Viacej informácií o filtrovaní zoznamu objektov - kapitola Filtrovanie zoznamu objektov.

Stránkovacie tlaidlá

Ak je zoznam objektov väší ako je možné zobrazi do okna, zoznam je rozdelený do stránok, medzi ktorými je možné prechádza pomocou tlaidiel v pravej hornej asti okna.

	Skok na prvú stránku zoznamu
	Skok na predchádzajúcu stránku zoznamu
	íslo aktuálnej stránky / poet všetkých stránok.

	Skok na stránku navolenú v políku aktuálnej stránky pomocou šípok v pravej asti políka, príp. priamo napísaním ísla stránky
	Skok na nasledujúcu stránku zoznamu
	Skok na poslednú stránku zoznamu
	Skok na predchádzajúci nadradený zoznam

avá / Pravá

Výber konfiguranej databázy, na ktorú sa použije definovaná maska.

Zobraz

Nastavenie zobrazenia objektov (filtrovanie objektov) poda:

- *požiadavky na kopírovanie* - tlaidlá pre obe databázy
- *stavu objektu v databáze* - tlaidlá pre avú a pravú konfiguranú databázu

Viacej informácií o filtrovaní zoznamu objektov - kapitola Filtrovanie zoznamu objektov.

Zobraz len požiadavky vytvorené

Nastavenie zobrazenia objektov v zozname poda spôsobu generovania požiadavky na kopírovanie:

- požiadavky vytvorené užívateom
- automaticky generované automaticky

Viacej informácií o filtrovaní zoznamu objektov - kapitola Filtrovanie zoznamu objektov.

Automaticky nesynchronizované objekty

Zobrazenie objektov, ktoré sa automaticky nesynchronizujú - objekty obsiahnuté v zozname Nesynchronizované objekty. Farba políka nesynchronizovaných objektov (v stpci **UUID**) je ervená - 

Viacej informácií o filtrovaní zoznamu objektov - kapitola Filtrovanie zoznamu objektov.

Menné konflikty nových objektov

Parameter umožuje vyhada menné konflikty (zaškrtávacie políko **Zobraz**) a upravi ich (tlaidlo **Synchronizuj UID**).
Farba políka objektov s mennými konfliktami (stpec **... Meno**) je ervená - 

Úprava prebehne tak, že objektu z avej databázy sa nastaví UID objektu s rovnakým menom s pravej databázy. Úprava sa vykoná len pre objekty, ktoré majú nastavenú požiadavku na kopírovanie smerom doava.

Viacej informácií o filtrovaní zoznamu objektov - kapitola Filtrovanie zoznamu objektov.