

# HI\_SetPicturePos

## Funkcia %HI\_SetPicturePos

### Funkcia

Funkcia nastaví pozíciu schémy bu vzhľadom k obrazovke monitora, alebo k desktopu procesu [D2000 HI](#).

### Deklarácia

```
%HI_SetPicturePos(  
    INT in x,  
    INT in y,  
    INT in _from := 0  
)
```

### Parametre

<b>x</b>	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja monitora alebo desktopu <b>D2000 HI</b> (poda hodnoty parametra <i>_from</i> ).
<b>y</b>	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora alebo desktopu <b>D2000 HI</b> (poda hodnoty parametra <i>_from</i> ).
<b>_from</b>	Volitený parameter. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 - pôvodné (default) správanie (vi <b>Poznámka</b>)</li><li>• 1 - pozícia vzhľadom k obrazovke monitora</li><li>• 2 - pozícia vzhľadom k desktopu <a href="#">D2000 HI</a></li></ul>

### Poznámka

Pôvodné (default) správanie funkcií (t.j. ak parameter *\_from* nie je definovaný, alebo jeho hodnota je 0).

Funkcia nastaví pozíciu schémy nasledovne:

A. Pre [dialógové](#) alebo [dialógové modálne](#) okná:

<b>x</b>	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja monitora.
<b>y</b>	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora.

B. Pre iné okná (tzv. [MDI](#) okná):

<b>x</b>	Vzdialenos avého okraja schémy od avého okraja <a href="#">desktopu HI</a> .
<b>y</b>	Vzdialenos horného okraja schémy od horného okraja monitora <a href="#">desktopu HI</a> .

### Poznámka 2

Funkcie nie sú určené pre prácu s tzv. [toolbarovými](#) schémami a pre nastavovanie pozície podschem (t.j. sú umiestnené v inej schéme).

### Poznámka 3

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX\\_ verzii](#).



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)