

# Položky konfiguraného okna (Procesy)

## Procesy - položky konfiguraného okna

Editácia všetkých objektov v procese **D2000 CNF** prebieha v **konfiguranom okne**, ktorého úrta as obsahu je spoloná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno procesov pozostáva z nasledovných astí (stránok), ktoré obsahujú príbuzné parametre.

[Základné vlastnosti](#)  
[Logické skupiny](#)  
[Parametre](#)

### Základné vlastnosti

---

#### Popis

Textový reazec popisujúci daný proces. Maximálny poet znakov: 128.  
Možnos použi [Slovník](#) (pre otvorenie stlate **CTRL+L**).

#### Typ hodnoty

Výber typu hodnoty objektu. Pre proces je typ hodnoty **Pr-Proces**.

#### Parametre

---

#### Nadpis

Textový reazec. Maximálny poet znakov: 200.

#### Cesta

Cesta k exe tvaru procesu. Ak sa proces nachádza v pracovnom adresári (adresár, z ktorého sa štartuje systém), nie je nutné zadáva cestu. V ostatných prípadoch, je cestu potrebné zada.

#### Adresár

Pracovný adresár procesu po jeho štarte.

#### Parametre

[Štartovacie parametre procesu](#). Zoznam parametrov procesov sa otvorí po stlaení tlačidla Parametre, ktoré je umiestnené pod vstupným políkom.

#### Priorita pre štart

Nastavenie priority štartovania procesu má význam vtedy, ak proces **D2000 Server** automaticky štartuje viacero procesov. Procesy sa potom štartujú v poradí: najprv proces s najvyššou prioritou, nakoniec proces s najmenšou prioritou (ím väčšie íslo, tým vyššia priorita).

#### as inicializácie

as inicializácie procesu v sekundách. Proces **D2000 Server** štartuje alší proces až po uplynutí tohto asu.

#### Autoštart

Automatické štartovanie procesu. Ak je zaškrtnutá voba **Autoštart**, proces **D2000 Server** automaticky štartuje tento proces pri štarte systému D2000. Ak proces skoní svoju innos nekorektne (napríklad pádom) proces **D2000 Server** prevedie jeho reštart (znovuspustenie).



#### Súvisiace stránky:

[Procesy systému D2000](#)  
[Štartovacie parametre procesov](#)