

# Softvérový kú

V situáciach, kedy nie je možné použiť na stroji so serverom D2000 štandardný USB [hardvérový kú SentinelSuperPro](#) z rôznych príčin, ako sú virtualizácia, typ použitého HW alebo podobne, je možné použiť tzv. "Softvérový kú".

Softvérový kú je založený na princípe odtlačku HW, do ktorého sú zakomponované jediné výrobné čísla HW komponent a operaného systému. Overovanie [licencie](#) pri štarte systému D2000 prebieha na základe týchto informácií. Pozor, pri zmene HW komponent ako je napr. matná doska, sieťová karta alebo aj zmeny OS alebo aktivácie OS MS Windows sa stáva softvérový kú neplatným.

Postup pri generovaní licencie na báze softvérového kú je nasledovný:

1. Na cieľovom počítači (na ktorom bude bežať kernel.exe) odštartujte utilitu **hwinfo.exe**.
2. Utilita hwinfo.exe vygeneruje súbor **info\_<nazov\_pocitaca>\_<yyyy-mm-dd>.hwi**. Ten odošlite e-mailom do Ipesoftu na poštovú adresu pracovníka obchodného oddelenia, s ktorým komunikujete.
3. Obratom Vám bude doručený [licenčný súbor](#) "LicenceRun.code", ktorý umiestnite do D2000 [InstallDir adresára](#).
4. Softvérový kú sa aktivuje vytvorením registry kú HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Ipesoft\<D2000\_base>HWInfoBasedKey typu DWORD a nastavením na hodnotu 1.

Softvérové kú je možné generovať pre Runtime licencie a pre vývojové (OEM) licencie.

V prípade požiadavky na vydanie softvérového kú kontaktujte prosím obchodné oddelenie firmy Ipesoft.

**Poznámka:** Pri štarte programu **hwinfo.exe** s parametrom **-o** vypíše tieto informácie o odtlačku na štandardný výstup.



Súvisiace stránky:

[Licencovanie produktov D2000](#)