


D2Loader

D2Loader - klientska as

D2Loader spustíme kliknutím na súbor *d2em_loader.exe*, ktorý sa nachádza v adresári *bin* (príp. Programy -> D2000 V10.00 -> Config -> D2000 EM Loader). Po spustení sa zobrazí dialógové okno dostupných D2EM serverov. Server sa vyberá dvojitém kliknutím myši na konkrétny server v zozname.



Po výbere servera sa klientska as pripojí k danému serveru a zobrazí sa prihlasovací dialóg, ktorého typ závisí od nastavenia na serveri.

Spôsoby prihlásenia


Aplikácia ponúka tri spôsoby prihlásenia v závislosti od konfigurácie servera. Ak prihlásenie prebehne úspešne, aplikácia stiahne zoznam modulov. V opačnom prípade vypíše chybovú hlášku.

1. Doménové prihlásenie + spustenie modulu v kontexte užívateľa (**scenár 1**)


2. Doménové prihlásenie + spustenie modulu v kontexte D2LL (**scenáre 2 a 3**)

Užívateľ sa overuje do domény v poli "Doména". Existujú dve varianty prihlásenia (výber variantu pomocou ComboBoxu "Užívateľ"). Každý modul je na serveri spustený pod užívateľským útom, pod ktorým beží D2LL. Server overuje lenstvo užívateľa v doméne alebo v zozname na danom serveri v závislosti od konfigurácie D2LL.

1. Použije sa aktuálne prihlásený užívateľ vo Windows (**Kerberos**).




2. Užívateľ zadá doménové meno a heslo.




3. Vlastné – D2EM prihlásenie (scenár 4)

Užívateľ sa overuje v D2LL zozname užívateľov na serveri. Každý modul je na serveri spustený pod užívateľským útom, pod ktorým beží D2LL.



Po úspešnom prihlásení je automaticky stiahnutý zoznam modulov a porovnaný s lokálnym zoznamom. Ak na strane klienta nie sú aktuálne moduly, zanú sa zo servera automaticky sťahovať. Zoznam modulov aj so stavom sa zobrazuje na prvej záložke v hlavnom okne.



Po stiahnutí sa zoznam automaticky obnoví.

Modul sa spustí v novej záložke po kliknutí na tlačidlo s jeho názvom.



Súvisiace stránky:

D2000 Enterprise Manager (D2EM)
[D2000 Local Listener \(D2LL\)](#)