


XML Export

XML Export slúži na získanie konfigurácie objektov vo forme XML súborov.

XML Export je možné spustiť:

- z prostredia [D2000 CNF](#)
 - výberom položky **Export to ...** z popup menu nad [zoznamom objektov](#)
 - stlačením tlačidla  z panela nástrojov v dialógu zobrazujúcom [vzťahy medzi objektmi](#)
 - výberom položky **XML Export kompletnej konfigurácie** z ponuky [Objekty](#)
- z procesu [D2000 Event Handler](#) ESL funkciou `%XML_ExportD2ObjToDocument`

XML Export ukladá konfiguráciu objektov do XML súborov s názvom `<meno_objektu>.xml`. K niektorým objektom sa vytvárajú aj binárne súbory s príponou `.bin`, ktoré obsahujú doplnujúce údaje k objektom. Tieto súbory sú nevyhnutné pre [XML Import](#). Bližší popis k binárnym dátam XML súboru je uvedený vo [vlastnostiach typu SDT_RAW_DATA](#).

Výsledok operácie **XML Export** ovplyvuje nastavenie [exportovacích parametrov](#):

| Parameter | Export z klientov | ESL funkcia | XML Export kompletnej konfigurácie |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------------------|
| WITH_CHILD | Nastavenie parametrov pre klientov (dialóg). | vždy OFF | OFF |
| WITH_REFER | | vždy OFF | OFF |
| WITH_DREFS | | vždy OFF | OFF |
| FILE_TIME | | OFF alebo nastavené | ON |
| CHECK_EXP | | ON alebo nastavené | ON |
| ZERO_HOBJ | | OFF alebo nastavené | OFF |
| SYS_VARS | | OFF alebo nastavené | ON |
| UTF8_ENC | | vždy ON | ON |
| GROUP_SOFT | | OFF alebo nastavené | OFF |
| SUBDIR_EXP | | OFF alebo nastavené | ON |
| EXP_LOGS | | OFF alebo nastavené | OFF |
| NORM_D2REC | | OFF alebo nastavené | OFF |
| NULL_PAMED | | OFF alebo nastavené | OFF |
| EXP_PURE | | OFF alebo nastavené | OFF |

Poznámka: XML Export neexportuje do XML súborov [object life logy](#) typu CVS ani pri zapnutom exportovacom parametri EXP_LOGS.



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)

[Exportovacie parametre](#)

[Nastavenia parametrov pre klientov](#)