

# HI\_SetColumnWidth

## Funkcie %HI\_GetColumnWidth, %HI\_SetColumnWidth

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetColumnWidth** nastaví šírku stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#).

Funkcia **%HI\_GetColumnWidth** vráti šírku stpca v zobrazovai typu [Browser](#) alebo [Monitorovanie](#) ([riadiac a funkcia](#)).

### Deklarácia

```
%HI_SetColumnWidth(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    INT in width  
)  
  
INT %HI_GetColumnWidth(  
    INT in refId,  
    INT in index  
)
```

### Parametre

<b>refId</b>	Odkaz na zobrazova ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>index</b>	Poradové číslo stpca.
<b>width</b>	Šírka stpca. Môže nadobudnúť uvoľnené hodnoty. Hodnoty 0 a -1 nastavujú šírku stpca nasledovne pod podmienkou, že index=0: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0</b> - šírka stpca sa nastaví automaticky podľa textu v stpci aj v hlavičke (platí pre všetky stpce)</li><li>• <b>-1</b> - šírka stpca sa nastaví automaticky podľa textu v stpci, šírka textu v hlavičke sa neberie do úvahy (platí pre všetky stpce)</li></ul>

### Popis

Na rozdiel od **Browsera**, kde sú stpce dané konfiguráciou v [D2000 CNF](#), v **Monitorovaní** je poradie stpcov dané nasledovne:

Poradové čísla stpca monitorovania:

1. Meno
2. Popis
3. as\_vzniku
4. Užívateľ
5. Stará\_hodnota
6. Nová\_hodnota
7. Priorita
8. Príčina\_udalosti
9. Typ\_udalosti



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)