

EDA_CreatePairVektor_TblSpace

!!!Funkcia sa už nepoužíva. Odporúčame použiť funkciu [EDA_CreateVectorRec](#)!!!


Funkcia pre vytvorenie párového vektora v danom tableSpace.

Deklarácia

```
%EDA_CreatePairVektor_TblSpace(  
    TEXT in _nameVektor,  
    INT  in _idVektor,  
    TEXT in _nameFilter,  
    TEXT in _descript,  
    TEXT in _TechUnitX,  
    TEXT in _TechUnitY,  
    TEXT in _nameValX,  
    TEXT in _nameValY,  
    TEXT in _autor,  
    INT  in _idSKVektor,  
    INT  in _bPrivate,  
    INT  in _bIntegral,  
    TEXT in _zobrName,  
    INT  in _idTblSpace,  
    TEXT in _UserCh,  
    INT  out _errorCode  
);
```

Parametre

	parameter	dátový typ	typ	popis
1	nameVektor	TEXT (64)	IN	Jedinené meno vektora.
2	idVektor	INT	IN	Id vektora
3	nameFilter	TEXT	IN	Meno - ex
4	descript	TEXT (256)	IN	Textový popis vektora.
5	TechUnitX	TEXT (12)	IN	Technická jednotka hodnôt na osi-x.
6	TechUnitY	TEXT (12)	IN	Technická jednotka hodnôt na osi-y.
7	nameValX	TEXT (50)	IN	Meno údajov na osi-x.
8	nameValY	TEXT (50)	IN	Meno údajov na osi-y.
9	autor	TEXT (32)	IN	Login užívateľa, ktorý vytvoril vektor.
10	idSKVektor	INT	IN	Skupina vektorov, do ktorej má byť zaradený.
11	bPrivate	INT	IN	1 (verejný) / 2 (súkromný) - príznak, či je vektor súkromný alebo verejne prístupný.
12	bIntegral	INT	IN	1 (hodnota) / 2 (integrál) - príznak, či s hodnotami pri prekročení smerom nadol pracujem ako s konštantou alebo s integrálom.
13	zobrName	TEXT (64)	IN	Zobrazené meno vektora. Meno, ktoré sa použije pre zobrazenie užívateľovi.
14	id_tbl_space	INT	IN	TableSpace, do ktorého má byť vektor zaradený.
15	User_Ch	TEXT	IN	Login užívateľa, ktorý vykonal zmenu.
16	errorCode	INT	OUT	Chybový (návratový) kód .

 Súvisiace stránky:

[Chybové kódy](#)
[EDA konštanty](#)
[Tvorba externých funkcií](#)